

# ASA 8.0: Cómo cambiar el título del WebVPN

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Cambie el título del WebVPN](#)

[Cambie el título](#)

[Aplique el arreglo para requisitos particulares](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento ilustra cómo cambiar el título que aparece en el login del WebVPN y las páginas porta. Con el uso de los arreglos para requisitos particulares que se pueden editar con el editor basado en web del arreglo para requisitos particulares, el ASA proporciona los medios de cambiar casi todo sobre la mirada y la sensación del portal del WebVPN. Esta configuración se realiza con el ASDM 6.0(2) en un ASA que funcione con la versión de software 8.0(2).

Para más información sobre personalizar las páginas del WebVPN en la Versión de ASA 7.2 usando el CLI, refiera a [personalizar las páginas del WebVPN](#).

Para más información sobre personalizar las páginas del clientless SSL VPN (WebVPN) en la Versión de ASA 8.0 usando el CLI, refiera a [personalizar las páginas del clientless SSL VPN](#).

## [prerrequisitos](#)

Este documento es parte de al conjunto de los documentos sobre la configuración del WebVPN en el ASA.

## [Cambie el título del WebVPN](#)

En esta sección, le presentan con la información para cambiar el título que aparece en el login del WebVPN y las páginas porta.

### [Cambie el título](#)

Complete estos pasos para cargar y para configurar el nuevo título:

1. Navegue a la **configuración > al VPN de acceso remoto > al acceso > al portal > al arreglo para requisitos particulares del clientless SSL VPN**.

2. Elija un arreglo para requisitos particulares para editar, o cree un nuevo. **Nota:** No se recomienda que usted realiza los cambios sustanciales al arreglo para requisitos particulares predeterminado.
3. Para cambiar el título de la ventana del buscador, sustituya el texto en el campo del **título** bajo la página > la ventana del buscador (la vista predeterminada) del inicio.
4. Para cambiar el título que aparece en la página sí mismo antes del login, navegue al **panel de título > a la página del inicio**, y sustituya el texto en el **campo de texto**.
5. Para cambiar el título de la ventana del buscador después del login, navegue al **portal > a la ventana del buscador**, y ingrese el texto en el campo de la **ventana del buscador**.
6. Para cambiar el título que aparece en la página sí mismo después del login, navegue al **portal > al panel de título**, y sustituya el texto en el **campo de texto**.
7. Haga clic la **salvaguardia** en la esquina superior derecha.

## [Aplique el arreglo para requisitos particulares](#)

Es importante asegurarse que el arreglo para requisitos particulares que usted ha configurado está aplicado al perfil de la conexión correcto (grupo de túnel) para que el nuevo título aparezca en el login y las páginas porta. A menos que los usuarios conecten con el ASA con un Grupo-URL, **es necesario aplicar el arreglo para requisitos particulares al DefaultWEBVPNGroup para que el nuevo título aparezca antes del login**. Esta tabla muestra donde el arreglo para requisitos particulares debe ser aplicado para una configuración dada. Los pasos después de la tabla muestran cómo configurar el arreglo para requisitos particulares en el perfil de la conexión (grupo de túnel).

Complete estos pasos para configurar el arreglo para requisitos particulares en el perfil de la conexión (grupo de túnel):

1. Navegue a la **configuración > al VPN de acceso remoto > al acceso > a los perfiles de la conexión del clientless SSL VPN**.
2. Elija el DefaultWEBVPNGroup (o a su grupo deseado), y el tecleo **edita**.
3. Elija **avanzado > el clientless SSL VPN** en el panel izquierdo.
4. Verifique que su arreglo para requisitos particulares esté elegido como el **arreglo para requisitos particulares porta de la página**.

## [Verificación](#)

Navegue a la página de registro del **WebVPN del ASA** para verificar que se ha cambiado el título y el arreglo para requisitos particulares está aplicado correctamente.

## [Troubleshooting](#)

Si no aparece el nuevo título, esté seguro que el arreglo para requisitos particulares está aplicado al perfil de la conexión correcto (grupo de túnel). Vea [para aplicar el arreglo para requisitos particulares](#) para más información.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)