

# Contenido

## [Introducción](#)

### [¿Cómo puedo alterar el tamaño máximo de mensaje para el correo entrante?](#)

## Introducción

Este documento describe el proceso que se utiliza para alterar el tamaño máximo de mensaje para el correo entrante en el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA).

## ¿Cómo puedo alterar el tamaño máximo de mensaje para el correo entrante?

El máximo predeterminado del tamaño del mensaje para el correo entrante es 10mb para la mayoría de las directivas del flujo de correo. La directiva de confianza del flujo de correo se fija en 100mb. El tamaño máximo de mensaje incluye el cuerpo del mensaje y cualquier conexión.

Nota: Las directivas del flujo de correo, tales como la descripción del SOMBRERO, son específicas a un módulo de escucha. Si usted tiene los módulos de escucha múltiples, usted debe asegurarse de que usted elija al módulo de escucha correcto. Por ejemplo, si usted quiere modificar el tamaño máximo de mensaje para el correo entrante, navegue **para enviar las directivas > las directivas del flujo de correo** y para elegir al módulo de escucha **entrante**.

La política predeterminada se aplica al correo saliente si usted tiene un solo módulo de escucha configurado para los módulos de escucha entrantes y salientes. Si usted tiene los módulos de escucha separados configurados para el correo electrónico entrante y saliente, después las configuraciones predeterminadas son diferentes para ambos módulos de escucha y se deben configurar independientemente.

Complete estos pasos para cambiar el tamaño máximo de mensaje a una política de la compañía de 20mb para el correo entrante:

1. Navegue **para enviar las directivas > las directivas del flujo de correo**.
2. Haga clic los **parámetros de la política predeterminada**.
3. Localice el **tamaño del mensaje máximo**: coloque y cambie el valor en aduana hasta los **20M**.
4. Haga clic en Submit (Enviar).
5. **Cambios del cometer del tecleo**.

Nota: En las directivas sección del flujo de correo, usted puede hacer clic **validado**, **estrangulado**, **bloqueado**, y **confiado en** para ingresar un valor en aduana, si está deseado.