

Descargar los archivos ISO necesarios para instalar ISE para la instalación de Hyper-V

Contenido

Problema

Mientras se buscan los archivos ISO necesarios para instalar Cisco Identity Services Engine (ISE) en un entorno Hyper-V, los archivos disponibles en la página Descargas de software de Cisco parecen ser los archivos de actualización para el dispositivo de hardware, no los archivos de instalación de Hyper-V requeridos.

Entorno

- Cisco Identity Services Engine (ISE) versión 3.4
- Plataforma de virtualización de Microsoft Hyper-V
- Configuración de implementación de ISE de nodo único

Resolución

Los archivos OVA e ISO para las instalaciones de Cisco ISE Hyper-V están disponibles a través del [Centro de descarga de software de Cisco](#). Siga estos pasos para buscar y localizar los archivos de instalación adecuados:

Proceso de descarga

Para descargar los archivos ISO adecuados:

1. Acceda al [Centro de descargas de software de Cisco](#) y localice la [página de descargas de software de Identity Services Engine](#).

2. En el menú de navegación izquierdo, seleccione Todas las versiones y, a continuación, seleccione la versión del archivo que necesita (por ejemplo, 3 > 3.4.0)

3. Localice los archivos denominados - ise-3.4.0.608*.SPA.x86_64.iso

Estos archivos están específicamente diseñados para instalaciones de máquinas virtuales y no son los archivos de actualización para dispositivos de hardware

Especificaciones de VM recomendadas para Hyper-V

Para las implementaciones de Microsoft Hyper-V, se recomiendan las siguientes especificaciones de VM:

- Disco: 600 GB como mínimo para un nodo de producción independiente
- NIC: Se requiere 1, se recomiendan 2 o más, se admiten hasta 6
- Diseño del disco: utilizar un único disco virtual
- Generación de Hyper-V: Generación 1
- Para una implementación de un solo nodo, el perfil de producción documentado más pequeño es:
 - 16 vCPU
 - 32 GB de RAM
 - Un único disco virtual de 600 GB
 - 1 vNIC como mínimo
- CPU y memoria
Coincidencia del tamaño de Hyper-V según la clase de dispositivo:
 - Pequeño/clase SNS 3615: 16 vCPU, 32 GB de RAM
 - Pequeño/clase SNS 3715: 24 vCPU, 32 GB de RAM
 - Pequeño/clase SNS 3815: 32 vCPU, 64 GB de RAM

Causa

El portal de descargas de Cisco contiene archivos de actualización de dispositivos de hardware y archivos de instalación de máquinas virtuales. Para acceder a los archivos ISO, descargue el archivo base sin la versión del parche desde la página del producto del centro de descarga de software de Cisco para ISE.

Contenido relacionado

- [Soporte técnico y descargas de Cisco](#)
- [Centro de descarga de software de Cisco](#)
- [Requisitos de ISE 3.4 Hyper-V](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).