

CSM versión 4.3 FAQ: Problemas de instalación comunes

Contenido

[Introducción](#)

Q. [¿Es posible instalar CS y el Cisco Secure Access Control Server \(ACS\) en un sistema?](#)

Q. [¿Por qué es el sistema inaceptable lento cuando usted utiliza una configuración de VMware?](#)

Q. [Por qué hace la parada de la instalación y visualice un centro de la supervisión para el funcionamiento](#)

[¿\(MCP\)/error del Resource Manager Essentials \(RME\) cuando usted actualiza de una versión anterior del CS a la versión 4.3 o posterior?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe los problemas de instalación comunes encontrados con la versión 4.3 (CS 4.3) del Cisco Security Manager. Mientras que este documento se centra en CS 4.3, es posible que los mismos problemas y soluciones se aplican a otras versiones también.

Q. ¿Es posible instalar CS y el Cisco Secure Access Control Server (ACS) en un sistema?

R. Se recomienda que usted no lo hace. La coexistencia del CS y del ACS en el mismo servidor no se soporta.

Q. ¿Por qué es el sistema inaceptable lento cuando usted utiliza una configuración de VMware?

A. Los sistemas con un CPU afectado un aparato se han encontrado para tener rendimiento inaceptable para algunas actividades del sistema. Asegúrese de que haya dos o más CPU que ejecutan el CS conectado con la máquina virtual.

Q. Por qué hace la parada de la instalación y visualice un centro de la supervisión para el funcionamiento

¿(MCP)/error del Resource Manager Essentials (RME) cuando usted actualiza de una versión anterior del CS a la versión 4.3 o

posterior?

El MCP y el RME A. no se utilizan en la versión 4.0 de los servicios del campo común, que se introduce en CS 4.3. Desinstale los componentes MCP/RME para continuar con la instalación.

Información Relacionada

- [Instalación y guía de actualización del Cisco Security Manager 4.3](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)