

# Cisco Security Manager 3.x: Pasos para instalar la licencia para las diversas opciones

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Efectos de la autorización sobre la instalación](#)

[Edición estándar](#)

[Edición profesional](#)

[Pasos a instalar](#)

[A la hora de la instalación](#)

[Después de la instalación](#)

[Una licencia más nueva de la base del Cisco Security Manager o una licencia ampliada de la cuenta del dispositivo](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento describe cómo instalar la licencia del Cisco Security Manager (CS) para las diversas opciones.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

La información en este documento se basa en el Cisco Security Manager.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

### [Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

## Efectos de la autorización sobre la instalación

Los términos de su licencia de software del Cisco Security Manager determinan muchas cosas, incluyendo las características que están disponibles para usted y el número de dispositivos que usted pueda manejar. Para los propósitos de la autorización, la cuenta del dispositivo incluye cualquier dispositivo físico, los contextos de seguridad, o un módulo de Servicios de seguridad del Catalyst que esté en su inventario del Cisco Security Manager y utiliza una dirección IP. Los pares de fallas cuentan como un dispositivo.

Cuando usted actualiza de una versión anterior, el Cisco Security Manager no le indica para una licencia. En lugar, conserva su licencia y continúa aplicando sus términos. Si usted actualiza durante una evaluación libre, el tiempo restante en su período de evaluación no cambia.

**Note:** Para una lista completa de numeros de parte de Cisco para los equipos y las licencias del Cisco Security Manager que usted puede comprar, así como la información sobre los contratos del acuerdo de servicio de soporte de aplicaciones del software de Cisco que usted puede comprar, refiera a la [página del boletín de productos del Cisco Security Manager](#).

Dos tipos de licencia, estándar y profesional, están disponibles, además de un período de evaluación libre del 90-día, restringido a 50 dispositivos.

1. El Cisco Security Manager y el administrador del Sistema de prevención de intrusiones (IPS) comparten un archivo de licencia bajo y comparten mucho otro, las licencias adicionales que usted puede comprar. Para obtener la licencia baja, usted debe tener (u obtener) una identificación del usuario del cisco.com, y usted debe registrar su copia del software en el cisco.com. Cuando usted se registra, usted debe proporcionar el Product Authorization Key (PAK) que se asocia al certificado de la demanda de la licencia de software dentro del paquete de software enviado.**Note:** En el Cisco Security Manager 3.1 y posterior, el administrador IPS está no más presente (y por lo tanto no tiene ningún requisito para obtener la licencia). No existe puesto que las funciones se han integrado en el cliente del Cisco Security Manager.Si usted es usuario registrado del cisco.com, comience aquí: <https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing/PrivateRegistrationServlet> ([clientes registrados solamente](#)).Si usted no es usuario registrado del cisco.com, comience aquí: <http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do>.Después del registro, la licencia de software baja se envía a la dirección de correo electrónico a que usted proporcionó durante el registro. Mantenga la licencia una ubicación segura.
2. Los servicios comunes no requieren un archivo de licencia.
3. El Auto Update Server no requiere un archivo de licencia.
4. Sus archivos de licencia para el Resource Manager Essentials (**RME.lic**) y el monitor de rendimiento (mcpULperm.lic) **están** en \ la carpeta de los license\_files en su instalación DVD del administrador de seguridad.

### Edición estándar

Si usted compra la edición estándar, su licencia soporta:

1. Una instalación de Cisco Security Manager en un servidor basado en Windows.
2. La configuración o la Administración de 5 dispositivos (en la opción Standard-5) o de 25 dispositivos (en la opción Standard-25). Esto excluye los dispositivos de las Catalyst 6500 y 7600 Series y sus módulos de servicio asociados. Si usted compra la licencia Standard-5 o Standard-25, usted no puede comprar una licencia ampliada del dispositivo. Su licencia se repara en 5 o 25 dispositivos.

## Edición profesional

Si usted compra la edición profesional, su licencia soporta:

1. Una instalación de Cisco Security Manager en un servidor basado en Windows.
2. La configuración y la Administración de 50 dispositivos de todas las clases (dispositivos incluyendo de las Catalyst 6500 y 7600 Series y sus módulos de servicio asociados), con una licencia adicional del dispositivo de la opción de compra incrementa — 50-, 100-, 500-, o las licencias 1,000-device. Se imponen los límites de la licencia cuando usted excede el tiempo asignado (en el caso de la licencia de evaluación), o el número de dispositivos que su licencia permita que usted maneje. La licencia de evaluación proporciona los mismos privilegios que la licencia de la edición profesional. Es importante que usted registra al Cisco Security Manager tan pronto como usted pueda en el plazo de los primeros 90 días, y para el número de dispositivos que usted necesite, para asegurar el uso ininterrumpido del producto. Cada vez que usted comienza la aplicación le recuerdan sigue habiendo cuántos días en su licencia de evaluación, y a le indican que actualice durante el período de evaluación. En el final del período de evaluación, le previenen de la apertura de sesión hasta que usted actualice su licencia.

## Pasos a instalar

Después del registro, la licencia de software baja se envía a la dirección de correo electrónico que usted proporciona durante el registro. Mantenga el archivo de licencia (.lic) una ubicación segura.

Usted tiene la opción para instalar una licencia de la base del Cisco Security Manager en el momento de la instalación o después de la instalación, cuando la aplicación se está ejecutando. Los archivos de licencia ampliados de la cuenta del dispositivo están instalados solamente después que la aplicación ha estado instalada.

Complete estos pasos para instalar la licencia para las tres diversas opciones.

- [A la hora de la instalación](#)
- [Después de la instalación](#)
- [Una licencia más nueva de la base del Cisco Security Manager o una licencia ampliada de la cuenta del dispositivo](#)

### A la hora de la instalación

Complete estos pasos:

1. Salve el archivo de licencia asociado (.lic) del correo electrónico a su sistema de archivos.

2. Copie el archivo de licencia guardado a una ubicación conocida en el sistema del archivo del servidor del Cisco Security Manager.
3. Dirija la instalación del servidor del Cisco Security Manager.
4. En el **panel de Información de autorización del** asistente de instalación, seleccione el botón de radio de la **ubicación del archivo de licencia** y el tecleo **hojea....**
5. Navegue a y seleccione el archivo de licencia guardado en el sistema del archivo del servidor del Cisco Security Manager y haga clic **abierto**.
6. Haga clic **después** para continuar con la instalación del Cisco Security Manager.

## [Después de la instalación](#)

Complete estos pasos:

1. Salve el archivo de licencia asociado (.lic) del correo electrónico a su sistema de archivos.
2. Copie el archivo de licencia guardado a una ubicación conocida en el sistema del archivo del servidor del Cisco Security Manager.
3. Inicie al cliente del Cisco Security Manager.
4. Puesto que un archivo de licencia bajo no ha estado instalado, la aplicación se ejecuta en el modo de evaluación. Después de que usted suministre las credenciales del login, le indican a **continúa la evaluación** o el **actualizar licencia**. Haga clic en el **actualizar licencia**.
5. Del cuadro de diálogo de la licencia del instalar, haga clic en **hojean**.
6. Navegue a y seleccione el archivo de licencia guardado en el sistema del archivo del servidor del Cisco Security Manager y haga clic la **AUTORIZACIÓN**.

## [Una licencia más nueva de la base del Cisco Security Manager o una licencia ampliada de la cuenta del dispositivo](#)

Complete estos pasos:

1. Salve el archivo de licencia asociado (.lic) del correo electrónico a su sistema de archivos.
2. Copie el archivo de licencia guardado a una ubicación conocida en el sistema del archivo del servidor del Cisco Security Manager.
3. Inicie al cliente del Cisco Security Manager.
4. Elija al **control del administrador del Tools (Herramientas) > Security (Seguridad)**.
5. Del Cisco Security Manager - Ventana de administración, **autorización del** tecleo.
6. El tecleo **instala una licencia**.
7. Del cuadro de diálogo de la licencia del instalar, el tecleo **hojea**.
8. Navegue a y seleccione el archivo de licencia guardado en el sistema del archivo del servidor del Cisco Security Manager y haga clic la **AUTORIZACIÓN**.
9. Del cuadro de diálogo de la licencia del instalar, haga clic en **OK**.
10. Confirme la información de resumen de la licencia visualizada y haga clic **cerca**.

**Note:** Usted debe salvar sus archivos de licencia en un disco que sea local a su servidor del Cisco Security Manager. El Cisco Security Manager no ve las unidades correlacionadas si usted lo utiliza para hojear los directorios en su servidor. Windows impone esta limitación, que sirve mejorar el funcionamiento y la Seguridad del Cisco Security Manager. Para más información, el login a su cuenta del cisco.com, entonces utiliza el Bug Toolkit para aprender sobre el Id. de bug Cisco [CSCsb43414](#) ([clientes registrados solamente](#)).

**Note:** Si usted encuentra un problema con este archivo de licencia, entre en contacto Cisco que autoriza al equipo vía el teléfono en +1 (800) 553-2447 o envíelo por correo electrónico en [licensing@cisco.com](mailto:licensing@cisco.com).

## Información Relacionada

- [Página de soporte del Cisco Security Manager](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)