

# Cisco Security Manager 3.0.1: Genere un certificado autofirmado para la instalación del servidor del poste

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Cree un certificado autofirmado](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento describe cómo crear un certificado autofirmado a la lista de certificados confiables de la raíz en el servidor.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

Antes de que usted cree el certificado, asegúrese que usted completa los pasos 1, 2, y 3 en las [tareas servidor de completar inmediatamente la](#) sección de las [tareas servidor de la Poste-  
instalación](#).

### [Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

### [Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

## [Cree un certificado autofirmado](#)

El paso 4 de las [tareas servidor de completar inmediatamente](#) explica cómo configurar el certificado autofirmado en el servidor. Estos pasos le dirigen con cómo acceder el servidor del

Cisco Security Manager vía el HTTPS a través del certificado autofirmado.

1. Un cuadro de diálogo de la alerta de seguridad aparece y le indica a que valide, rechace, o valide el certificado autofirmado. Este cuadro de diálogo aparece cada vez que usted conecta con el servidor.
2. Tecleo **sí** para validar el certificado autofirmado para esa sesión específica. Para evitar este prompt cada vez que usted conecta con el Cisco Security Manager vía el HTTPS, **certificado de la opinión del tecleo** en vez de sí.
3. Una nueva ventana aparece que las visualizaciones “publicaron a” = “publicado por”. Esto significa que es un certificado autofirmado.
4. El tecleo **instala el certificado** para instalar el certificado autofirmado y ser indicado no más cuando usted conecta con el Cisco Security Manager.

**Note:** La instalación del certificado autofirmado elimina el prompt por el cuadro de diálogo de la alerta de seguridad. La adición de un certificado autofirmado a la lista de certificados confiables de la raíz es opcional.

## [Información Relacionada](#)

- [Cisco Security Manager](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)