

Habilitar MFA para MSSP y administradores de UPC y STC

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Overview](#)

[Habilitación e Inhabilitación de MFA](#)

Introducción

Este documento describe cómo habilitar MFA para los administradores MSSP y UPC y STC.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Umbrella.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Overview

Los inicios de sesión en la consola de Cisco Umbrella para los administradores de Managed Security Service Provider (MSSP) o Umbrella Partner Console (UPC) y/o Secure Trials Console (STC) requieren el uso del inicio de sesión único de Cisco OneID. Esta opción está preconfigurada cuando se crea la consola de Umbrella.

Habilitación e Inhabilitación de MFA


Para habilitar la autenticación multifactor (MFA), también conocida como autenticación de 2 factores, debe habilitar la configuración en el portal Cisco OneID.

1. Inicie sesión en su cuenta de CCOID

[athttps://rpfa.cloudapps.cisco.com/rpfa/profile/profile_management.do](https://rpfa.cloudapps.cisco.com/rpfa/profile/profile_management.do)

2. Acceda a la pestaña Seguridad.

3. Active la alternancia MFA y complete las instrucciones de configuración.



6169738007700

4. Una vez finalizado, cierre sesión en Cisco Umbrella Dashboard e intente volver a iniciar sesión para comprobar que Cisco OneID solicita un código MFA.

Para desactivar la función, realice los mismos pasos pero vuelva a desactivar la configuración.

Para obtener más información sobre el proceso, consulte la [documentación de la cuenta Cisco.com](#).

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).