

Impedir la instalación del módulo SWG de AnyConnect

Contenido

[Introducción](#)

[Antecedentes](#)

[Desactivar gateway web seguro](#)

Introducción

En este documento se describe cómo evitar la instalación del módulo de AnyConnect Secure Web Gateway (SWG).

Antecedentes

Cisco anunció el fin del ciclo de vida de Cisco AnyConnect en 2023. Cisco anunció el fin del ciclo de vida de Umbrella Roaming Client el 2 de abril de 2024, y la última fecha de soporte es el 2 de abril de 2025. Muchos clientes de Cisco Umbrella ya se están beneficiando de la migración a Cisco Secure Client, por lo que le animamos a que inicie la migración lo antes posible para disfrutar de una mejor experiencia de roaming. Obtenga más información en este artículo de Knowledge Base: [¿Cómo instalo Cisco Secure Client con el módulo Umbrella?](#)

El [módulo Secure Web Gateway \(SWG\)](#) se instala junto con el módulo de seguridad de roaming (no se pueden separar los módulos) en AnyConnect versión 4.8 MR1+. El módulo SWG se activa tras la instalación si la licencia de Cisco Umbrella incluye acceso a Secure Internet Gateway (SIG).

Desactivar gateway web seguro

Los clientes que no deseen activar el módulo SWG (acción predeterminada) pueden desactivar la función en su panel de Cisco Umbrella en Implementaciones > Equipos en roaming > Configuración del cliente:

Secure Client Settings

IPv6 DNS Protection

Enables DNS protection through redirection to Umbrella resolvers for IPv6. DNS protection over IPv6 DNS64 support is unavailable. Recommend enabling this feature.

Enabled

Secure Web Gateway

Enables full web proxy protection for internet traffic using the Secure Web Gateway. You can also override this setting per device through the Roaming Computers page.

Enabled

Send IPv6 Traffic Through the Secure Web Gateway

Enables the direction of IPv6 traffic through the Secure Web Gateway. Enablement requires a dual stack IPv4/IPv6 network.

Disabled

Secure Web Gateway Fail Open

Enables the Secure Web Gateway to allow traffic to egress directly to the internet in the event that the SWG module is unable to reach Umbrella. Recommend enabling this feature.

Enabled

AnyConnect Client Auto-Update

26452882497812

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).