

# Cambio del idioma en el cliente CUAC Advanced

## Contenido

---

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Antecedentes](#)

[Configuración](#)

---

## Introducción

Este documento describe cómo cambiar el idioma de visualización en Cisco Unified Attendant Console Advanced Client.

## Prerequisites

### Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Unified Attendant Console Advanced

### Componentes Utilizados

- Cisco Unified Attendant Console Advanced Client 14.0.2

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

## Antecedentes


Cisco Unified Attendant Console Advanced Client es compatible con varios lenguajes de visualización para alojar a los operadores que trabajan en diferentes regiones o entornos de idioma.

Una vez instalada la aplicación, existen dos métodos diferentes para cambiar el idioma de visualización:


1. Modifique los archivos de la aplicación.
2. Vuelva a instalar la aplicación y seleccione el idioma que desee.

# Configuración


Paso 1. Salga de Attendant Console Client.



Paso 2. Abra Exploraciones de archivos de Windows y navegue hasta la ruta "%ProgramData%\Cisco\CUACA". ProgramData suele ser una carpeta oculta de forma predeterminada.



Paso 3. Abra el archivo OPR.cfg en un editor de texto.



Paso 4. Modifique DefaultLanguage="English" al valor de idioma deseado y guarde los cambios. La información de idiomas se enumera en esta tabla:

Archivo CFG del operador	Idioma (configuración regional)
árabe	Árabe (Arabia Saudí)
Chino simplificado	Chino (RPC) [Chino simplificado]
Chino tradicional	Chino (Taiwán) [Chino tradicional]
Danés	Danés
Holandés	Neerlandés (Países Bajos)
Inglés	Inglés
Francés	Francés (parisino)
Alemán	Alemán
Italiano	Italiano
Japonés	Japonés
coreano	coreano
portugués	Portugués (Portugal)
Ruso	Ruso
Español	Español (tradicional)

Sueco	Sueco
-------	-------

Paso 5. Abra Attendant Console Client.

Cisco Unified Attendant Console - (تسجيل) تقييم

تعليمات خيارات ملف

### تسجيل الدخول

تفاصيل مسؤول التشغيل

اسم تسجيل الدخول:

عبارة المرور:

تذكر اسم تسجيل الدخول الخاص بي

تفاصيل الجهاز

استخدام تفاصيل الجهاز الموجود

الرقم الداخلي:

تم تسجيل الخروج. غير جاهز.

## Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).