

Exporter des supports/contenus du CDM dans ACNS 4.x.x

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Exportez les medias/contenu](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document fournit des informations sur la façon dont exporter les medias/contenu du Content Distribution Manager (CDM) dans le système d'application et de Réseau de diffusion de contenu (ACNS) 4.x.x.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Exportez les medias/contenu](#)

D'un poste de travail de client, terminez-vous ces étapes pour exporter les medias/contenu d'un

CDM dans ACNS 4.x.x :

1. Explorateur Windows de lancement.
2. Dans la fenêtre d'adresse, \ de type \ **CDM_IP_address** \ vod_fs \
3. Procédure de connexion avec le compte d'admin. Une liste de répertoires nommés après les divers canaux configurés sur le CDM apparaît.
4. Ouvrez le répertoire. Le support/contenu est visible.
5. Glissez-déplacez les medias/contenu sur votre appareil de bureau. **Remarque:** Afin d'utiliser la samba dans ACNS 4.2, vous devez redémarrer le processus « de bâtiment de lien symbolique ». Vous pouvez redémarrer ce processus de la page de configuration globale CDM dont l'URL est <http://cdmipaddr/cgi-bin/restricted/global-config>.

[Informations connexes](#)

- [Application de Cisco et support du logiciel réseau de Réseau de diffusion de contenu \(ACNS\)](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)