

Processus pour personnaliser le logo d'indicateur de barre de progression IAC

Contenu

[Introduction](#)

[Avant de commencer](#)

[Conditions requises](#)

[Personnaliser le logo de barre de progression](#)

[Procédures de configuration](#)

[Vérifiez](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document fournit des configurations d'échantillon pour personnaliser le logo d'indicateur de barre de progression IAC.

[Avant de commencer](#)

[Conditions requises](#)

Avant de tenter cette configuration, assurez-vous s'il vous plaît que vous répondez à ces exigences.

Assurez-vous que la version 4.0 ou ultérieures de Cisco Intelligent Automation en nuage est installée sur votre système.

[Personnaliser le logo de barre de progression](#)

Dans cette section, vous êtes présenté avec les informations pour configurer le logo d'indicateur de barre de progression dans CIAC 4.0.

[Procédures de configuration](#)

Ce document emploie les étapes suivantes pour changer le logo par défaut utilisé pour l'indicateur de barre de progression suivant les indications du diagramme ci-dessous.

ÉTAPE 1 : Naviguez vers le répertoire suivant

- /RequestCenter/custom/IAC/portlets/common/

ÉTAPE 2 : Localisez le fichier progressBarLoad.js.

- Dans le progressBarLoad.js trouvez l'élément suivant HTML :

- division class="customizeProgressBarLogo64"

ÉTAPE 3 : Mettez à jour le nom de classe pour utiliser un logo personnalisé : division class="customizeProgressBarLogo64" de modification «

- Par défaut l'indicateur de progression utilise un logo Cisco et la classe pour ceci est : progressBarLogo

REMARQUE: Si le logo Cisco par défaut sera utilisé, aucune modification n'est exigée.

Pour utiliser un logo fait sur commande :

Étape 4 : Placez votre nouveau logo dans le répertoire suivant avec l'exactly le même nom utilisé dans l'Option 1 et l'Option 2 ci-dessous. Ignorez l'image existante.

- Répertoire d'image de logo : /RequestCenter/custom/IAC/portlets/common/img/
- REMARQUE: Le logo DOIT être dans le format .PNG.

Options de personnalisation :

Option 1 - Utilisez 32px x logo 32px : changez le nom de classe à class="customizeProgressBarLogo32" et utilisez ce nom pour le logo : progressBarLogo32.png (remplacez l'image si elle existe déjà).

Option 2 - Utilisez logo 64px x 32px : changez le nom de classe à class="customizeProgressBarLogo64" et utilisez ce nom pour le logo : progressBarLogo64.png (remplacez l'image si elle existe déjà).

Option 3 - Aucun logo sur l'indicateur de progression le nom de classe pour ceci n'est - > le progressBarNoLogo, aucun autre change nécessaire.

Vérifiez

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Informations connexes