

Orchestrator de marée d'entreprise : Installez les bases de données manuellement

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

L'installateur standard pour l'orchestrator de marée d'entreprise (TEO) installe les bases de données prêtes pour l'usage avec TEO. Les utilisateurs peuvent devoir installer leurs bases de données pour l'orchestrator de marée d'entreprise séparément de l'installation standard.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Orchestrator de marée 2.1 d'entreprise ou plus tard

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur l'orchestrator de marée 2.1 d'entreprise ou plus tard.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Solution

Terminez-vous ces étapes afin d'installer les bases de données requises :

1. Pour la base de données de processus ou la base de données d'enregistrement, dans le support d'installation, choisissez **DatabaseScripts > MSSQL**, et exécutez le script de base de données dans \ répertoire de DatabaseScripts \ MSSQL. Il y a des TEOProcess.sql et un script TEOReporting.sql.
2. Ces scripts devraient être exécutés avec un compte d'administrateur système afin de créer les bases de données et les tables exigées
3. Après la base de données et les tables sont créés, exécutent l'installateur TEO et une fois incité, point au serveur de base de données approprié.
4. L'installateur vous détecte que vous avez déjà une base de données et incite à utiliser la base de données en cours. Choisissez **oui** pour les deux bases de données et procédez à l'installation.
5. Référez-vous à l'[orchestrateur de marée d'entreprise : Créez manuellement une base de données d'état TEO](#) pour plus d'informations sur la base de données d'enregistrement.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)