

# Programmeur de marée d'entreprise : Erreur retournée à placer Ulimits pour l'utilisateur du travail

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Problème](#)

[Résolution](#)

[Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

Ce document explique la raison pour l'erreur de lancement : - Erreur retournée à placer des ulimits pour le message d'erreur utilisateur du travail.

## [Conditions préalables](#)

### [Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

### [Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur l'agent 3.0.1.09 d'Unix ou plus tard.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

### [Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

## [Problème](#)

Dans la construction 3.0.1.09 de l'agent UNIX, une amélioration a été ajoutée à l'agent pour prendre en charge des valeurs d'ulimit d'utilisateur de configuration de /etc/security/limits.conf sur le Linux.

## Résolution

Sur l'ordinateur d'agent, allez à l'installer de l'agent, et dans le coffre le répertoire est un fichier tagent.ini. Ajoutez ce paramètre au fichier tagent.ini :

```
ulimitold=y
```

**Remarque:** Le paramètre distingue les majuscules et minuscules. L'agent doit être arrêté et redémarré après que le paramètre ait été ajouté au fichier tagent.ini. Si vous placez le paramètre à y, ceci force l'agent pour utiliser les paramètres système. Mettez le paramètre à n afin de forcer l'agent pour utiliser le répertoire limits.conf situé dans le répertoire de /etc/security/.

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)