

Affichez et partagez l'alerte embrochable avec des versions 21 et ultérieures de Firefox

Contenu

[Introduction](#)

[Informations générales](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit un problème qui est produit quand l'exposition et le partage est contenu utilisé d'affichage vidéo et fournit une solution au problème.

[Informations générales](#)

Afin de lire l'éclair, les Windows Media Video (WMV), ou le contenu MP4 par l'intermédiaire de l'exposition et du partage, votre navigateur pourraient exiger qu'un embrochable soit installé. Dans certains cas, l'exposition et le partage pourraient avoir de plusieurs formats d'un vidéo simple. Si le navigateur a besoin d'un module d'extension qui n'est pas installé (ou est activé), il pourrait retourner à une version alternative. C'est dans ce scénario que vous pourriez rencontrer le problème qui est décrit dans ce document.

Problème

Quand vous tentez de visualiser une exposition interne et de partager le vidéo, une alerte embrochable s'affiche, mais le vidéo le lit à l'arrière-plan :

Solution

Une inspection de la source pour cet élément instantané indique que le module d'extension demandé est pour les Windows Media Player (**application/x-ms-wmp**).

Avec des versions 21 et ultérieures de Mozilla Firefox, des balayages du dossier du [<installation directory>/plugins](#) ne sont plus exécutés par défaut.

Conseil : Mettez en référence [installer la nouvelle](#) section [embrochable de l'](#)article de **Windows Media Player de mozillaZine** pour information les informations complémentaires.

Procédez comme suit pour résoudre ce problème :

1. Entrez **environ : le config** dans la [barre d'emplacement](#) et appuyez sur **entrent**.
Remarque: Une page d'avertissement pourrait être évident qu'énonce que **ceci pourrait vider votre garantie !** Afin de continuer au **environ : page de config**, clic **je ferai attention, je promets !**
2. Recherchez **plugins.load_appdir_plugins**.
3. Double-cliquer **plugins.load_appdir_plugins** afin de changer la valeur pour rectifier.
4. En haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton de **Firefox** et sélectionnez la **sortie**.
Quand vous redémarrez le navigateur, les modules d'extension sont activés.

Après que vous redémarriez le navigateur, l'alerte embrochable ne devrait pas apparaître. S'il fait, alors vous ne pourriez pas avoir le module d'extension de Windows Media Player installé sur votre système. Suivez les instructions qui sont données dans [vérifier si le module d'extension est installée des fichiers de Windows Media de jeu dans Firefox avec le document embrochable de support de Mozilla de Windows Media](#).

[Informations connexes](#)

- [Windows Media Player - mozillaZine](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)