

Comment supprimer des utilisateurs LDAP

Applicabilité

Splunk Enterprise

Description

Lors de l'utilisation de LDAP pour l'authentification, les utilisateurs continuent à s'afficher sur le Splunk après avoir été supprimés.

Enquête

Splunk Enterprise ne supprime pas automatiquement l'utilisateur Splunk correspondant. En général, ce n'est pas un problème, mais si l'utilisateur dispose d'autorisations globales de quelque sorte que ce soit, LDAP peut générer des erreurs.

Résolution

Étapes pour supprimer correctement un utilisateur Splunk :

1. Sauvegardez le dossier `$HOME/splunk/etc/users/$userid`.
2. Recherchez dans les fichiers sous `$HOME/splunk/etc/apps/` la chaîne d'ID utilisateur pour voir si l'utilisateur possède des recherches ou des objets avec des autorisations globales.
3. [Réaffecter un ou plusieurs objets de connaissances partagés à un nouveau propriétaire](#)
4. Dans les têtes de recherche, consultez `splunkd.log` pour confirmer qu'il n'y a aucune erreur d'authentification LDAP associée à l'utilisateur.
5. Une fois que vous avez redirigé la propriété de l'objet, vous pouvez supprimer en toute sécurité le dossier `$HOME/splunk/etc/users/$userid`.
6. Recharger la configuration d'authentification Paramètres > Contrôles d'accès > Méthode d'authentification > LDAP "Externe" > Recharger la configuration d'authentification.

Liens connexes

[Supprimer un utilisateur LDAP en toute sécurité sur Splunk Enterprise](#)

[Réaffecter un ou plusieurs objets de connaissances partagés à un nouveau propriétaire](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.