

# Comment est-ce que j'envoie une copie de la configuration sur une appliance de sécurité du contenu de Cisco ?

## Contenu

[Question](#)

[Environnement](#)

[CLI](#)

[GUI](#)

## Question

Comment est-ce que j'envoie une copie de la configuration sur une appliance de sécurité du contenu de Cisco ?

## Environnement

Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA), appliance de sécurité Web (WSA), appliance de Gestion de la sécurité (SMA), et toutes toutes les versions d'AsyncOS.

Un fichier de configuration de sauvegarde peut être créé et envoyé par l'intermédiaire de l'email utilisant le CLI ou le GUI. Veuillez voir les instructions ci-dessous.

## CLI

1. **example.com > mailconfig.**
2. Veuillez écrire l'adresse e-mail à laquelle vous voulez envoyer le fichier de configuration. Plusieurs adresses distinctes avec des virgules.  
[] > [email\\_address@example.com](mailto:email_address@example.com)
3. Voulez-vous inclure des mots de passe ? Veuillez se rendre compte qu'une configuration sans mots de passe échouera quand rechargé avec le loadconfig. [N] > y
4. Le fichier de configuration a été envoyé à la note en [email\\_address@example.com](mailto:email_address@example.com) : Si l'option par défaut de « non » est sélectionnée pour l'étape 3, la configuration n'inclura pas les mots de passe. Ceci le fera ainsi le fichier ne pourra pas être chargé de nouveau dans le proxy par l'intermédiaire de la commande de **loadconfig**.

# GUI

1. Allez à l'**administration système - > configuration - > fichier de configuration**.
2. Sous le **fichier de configuration** : **Envoyez le fichier à**, complétez l'adresse e-mail que vous souhaitez envoyer le fichier de configuration à.
3. Décochez les **mots de passe de masque dans la case de fichiers de configuration** afin de créer un config arrière qui peut être chargé dedans par l'intermédiaire de la **configuration de chargement**.
4. Cliquez sur le bouton de **soumission**.