

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je visualise le statut et nombre de messages dans la file d'attente de messages d'appareils ESA ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment visualiser le statut et nombre de messages actifs sur l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA).

Comment est-ce que je visualise le statut et nombre de messages dans la file d'attente de messages d'appareils ESA ?

Sur votre ESA, vous pouvez immédiatement visualiser l'état de la file d'attente utilisant les **tophosts** commandez le CLI, et en sélectionnant l'option **active de destinataires**. Ceci te permettra pour voir la file d'attente de messages par des hôtes de la livraison.

```
(Machine ██████████) (SERVICE)> tophosts
```

```
Sort results by:
```

1. Active Recipients
 2. Connections Out
 3. Delivered Recipients
 4. Hard Bounced Recipients
 5. Soft Bounced Events
- ```
[1]> 1
```

```
Status as of: Thu Sep 11 22:23:05 2014 CEST
Hosts marked with '*' were down as of the last delivery attempt.
```

| #  | Recipient Host            | Active Recip. | Conn. Out | Deliv. Recip. | Soft Bounced | Hard Bounced |
|----|---------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 1* | bounce.secureserver.net   | 2             | 0         | 0             | 0            | 1            |
| 2  | bussend003.eu             | 1             | 0         | 0             | 75           | 0            |
| 3  | bussend007.eu             | 1             | 0         | 0             | 51           | 0            |
| 4* | n1105.dns-mailserver.com  | 1             | 0         | 0             | 0            | 0            |
| 5  | 11.skynet.be              | 0             | 0         | 502           | 0            | 0            |
| 6  | becloud.be                | 0             | 0         | 1             | 0            | 0            |
| 7  | belgacom-ics.com          | 0             | 0         | 3,881         | 0            | 0            |
| 8  | belgacom.be               | 0             | 1         | 1,855,041     | 2            | 405          |
| 9  | belgacomcloud.be          | 0             | 0         | 1             | 0            | 0            |
| 10 | bics.com                  | 0             | 0         | 74,179        | 0            | 14           |
| 11 | bounce.mail.jetsetter.com | 0             | 0         | 2             | 0            | 0            |
| 12 | connectimmo.be            | 0             | 0         | 114           | 0            | 0            |
| 13 | europe.pfsweb.com         | 0             | 0         | 1             | 0            | 0            |
| 14 | homesend.com              | 0             | 0         | 188           | 0            | 0            |
| 15 | isit.nl                   | 0             | 0         | 234           | 0            | 0            |
| 16 | jcacademy.be              | 0             | 0         | 43            | 0            | 0            |
| 17 | justforyou.be             | 0             | 0         | 35            | 0            | 0            |
| 18 | mail24.wdc03.rsgsv.net    | 0             | 0         | 1             | 0            | 0            |
| 19 | mobile-for.be             | 0             | 0         | 37            | 0            | 0            |
| 20 | netrusion.com             | 0             | 0         | 14            | 0            | 0            |

Vous pouvez également utiliser la commande de **détail d'état** dans le CLI. Ceci te permettra pour voir le nombre total de messages sur votre appliance qui ont été livrés et non délivrés. Vous trouverez l'information correcte au bas de la sortie de **détail d'état**.

