

# Le processus pour enlever des connexions entre un centre de Gestion de FireSIGHT et un FireAMP opacifient la console

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Composants utilisés](#)

[Processus pour enlever des connexions](#)

1. [Supprimez une connexion de nuage de centre de Gestion de FireSIGHT](#)
2. [Radiez de l'immatriculation un centre de Gestion de FireSIGHT de la console de nuage de FireAMP](#)

## Introduction

Un centre de Gestion de FireSIGHT te permet pour recevoir des enregistrements des balayages, des détections de malware, et des quarantaines du nuage de Cisco après qu'il soit avec succès inscrit au nuage. Les enregistrements sont enregistrés dans la base de données de centre de Gestion de FireSIGHT comme événements de malware. Ce document fournit des instructions sur la façon dont enlever avec succès des connexions entre un centre de Gestion de FireSIGHT et un nuage de Cisco.

**Attention** : Afin d'éviter n'importe quel enregistrement ou problème de connectivité à l'avenir, vous devez suivre les étapes fournies en ce document avant un réimager ou remplacement d'un centre de Gestion de FireSIGHT.

## Conditions préalables

### [Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur ces Produits :

- Centre de Gestion de FireSIGHT (également connu sous le nom de centre de la défense)
- Console de nuage de FireAMP

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

# Processus pour enlever des connexions

Afin d'enlever des connexions entre le centre de Gestion de FireSIGHT et le FireAMP opacifiez la console, suivent les instructions ci-dessous :

## 1. Supprimez une connexion de nuage de centre de Gestion de FireSIGHT

Étape 1 : Connectez-vous dans l'interface utilisateur d'utilisateur web du centre de Gestion de FireSIGHT avec des privilèges d'administrateur. Naviguez vers FireAMP > Gestion de FireAMP.



Étape 2 : Une fois que les chargements de la page, cliquent sur l'icône d'effacement qui est disponible sous la colonne d'actions.



Étape 3 : La boîte de dialogue de confirmer s'affichera. Cliquez sur oui pour supprimer la connexion à la console de FireAMP ou pour cliquer sur non pour annuler la suppression.




## 2. Radiez de l'immatriculation un centre de Gestion de FireSIGHT de la console de nuage de FireAMP

**Note:** Utilisez ce processus au cas où le centre de Gestion de FireSIGHT serait remplacé, mais la connexion n'a pas été supprimée du centre de Gestion.


**Étape 1 :** Connectez-vous dans la console de FireAMP avec votre nom d'utilisateur et mot de passe. Naviguez vers des comptes > des applications. À la page d'applications, vous verrez toutes les applications qui sont autorisées pour communiquer avec la console de nuage de FireAMP.



**Étape 2 :** Le clic radiant de l'immatriculation pour le centre de Gestion de FireSIGHT que vous souhaitez retirer. Par exemple, le tir d'écran suivant affiche un centre 750 de la défense comme application.



**Étape 3 :** Cliquez sur OK pour poursuivre ou cliquez sur l'annulation pour arrêter le processus de radier de l'immatriculation.



**Conseil :** Après s'être terminé le processus, si vous éprouvez une question, lisez s'il vous plaît [ce document](#) pour dépanner ceci.