

Comprendre comment désactiver IPv6 pour Umbrella

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Aperçu](#)

[Mac OSX](#)

[Fenêtres](#)

[Windows 7, 8.1 et 10](#)

[Éditeur de stratégie](#)

[Windows 8](#)

Introduction

Ce document décrit comment désactiver IPv6 pour Umbrella.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Umbrella.


The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Aperçu


Il arrive que la fonctionnalité d'Umbrella ne soit pas disponible lorsque IPv6 est activé. Dans certains cas, vous pouvez être invité à désactiver IPv6 afin d'obtenir le filtrage via le service d'Umbrella. Pour désactiver IPv6 sur votre ordinateur, suivez les étapes en fonction de votre système d'exploitation.

Mac OSX


1. Accédez à Préférences système.




2. Sélectionnez Réseau.




3. Sélectionnez la première connexion dans votre liste et sélectionnez Avancé.



4. Sélectionnez Local-Link only (Liaison locale uniquement) ou off (Désactivé) pour Configurer IPv6.





Remarque : Selon la version d'OSX, vous pouvez la désactiver et la définir sur Local-Link uniquement.

Fenêtres

Il existe deux options pour désactiver IPv6 sous Windows. La première consiste à désactiver complètement IPv6 et la seconde consiste à le désactiver sur votre périphérique réseau actuel. Il est préférable de la désactiver par la méthode 2, mais la méthode 1 est plus facile à réaliser.

1. Désactiver complètement : Microsoft a fait un correctif facile pour cela. Consultez cette [page de support Microsoft](#) et téléchargez le correctif Microsoft « Désactiver IPv6 ». Si cela s'avère nécessaire à l'avenir, un correctif « Activer IPv6 » est également disponible pour le téléchargement.

2. Désactivez IPv6 sur la connexion réseau.

Ces instructions concernent Windows 7, 8 et 10.

Windows 7, 8.1 et 10

Éditeur de stratégie


1. Sélectionnez le menu Démarrer > Panneau de configuration.

MUSIC

Computer



Control Panel




Devices and Printers

Default Programs

Administrative Tools




Run...



start_win7_2.gif


3. Sous Réseaux actifs, sélectionnez votre connexion principale ou Connexion au réseau local.



start_win7_3.gif

4. Sélectionnez Propriétés.


Windows 7 peut vous demander l'autorisation de modifier les paramètres réseau.



Diagnose and repair network problems, or get troubleshoot

start_win7_4.gif


5. Désélectionnez Internet Protocol Version 6.



6. Cliquez sur OK.


Windows 8

1. Dans le menu Démarrer de Windows 8, accédez à Bureau.
2. Sélectionnez la vignette Bureau.



start_win8_1.png


3. Sur le Bureau, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Réseaux et sélectionnez Ouvrir le Centre Réseau et partage.



start_win8_2.png


4. Sous Réseaux actifs, sélectionnez votre connexion principale ou Connexion au réseau local.

Dans le Centre Réseau et partage ouvert, sélectionnez la connexion active actuelle ou la connexion sur laquelle vous voulez configurer Umbrella. Dans cet exemple, la carte Ethernet est la connexion active.




start_win8_3.png

5. Lorsque la fenêtre d'état de la carte s'affiche, sélectionnez Propriétés.



start_win8_4.png

6. Désélectionnez Internet Protocol Version 6.



7. Cliquez sur OK.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.