

Empêcher l'installation du module SWG AnyConnect

Table des matières

[Introduction](#)

[Informations générales](#)

[Désactiver la passerelle Web sécurisée](#)

Introduction

Ce document décrit comment empêcher l'installation du module AnyConnect Secure Web Gateway (SWG).

Informations générales

Cisco a annoncé la fin de vie de Cisco AnyConnect en 2023. Cisco a annoncé la fin de vie d'Umbrella Roaming Client le 2 avril 2024, et la dernière date d'assistance est le 2 avril 2025. De nombreux clients Cisco Umbrella bénéficient déjà de la migration vers Cisco Secure Client et nous vous encourageons à commencer la migration dès que possible pour bénéficier d'une meilleure expérience d'itinérance. Pour en savoir plus, lisez cet article de la Base de connaissances : Comment puis-je installer Cisco Secure Client avec le module Umbrella ?

Le [module SWG \(Secure Web Gateway module\)](#) est installé avec le module de sécurité d'itinérance (vous ne pouvez pas séparer les modules) dans AnyConnect version 4.8 MR1+. Le module SWG est activé lors de l'installation si votre licence Cisco Umbrella inclut l'accès à Secure Internet Gateway (SIG).

Désactiver la passerelle Web sécurisée

Les clients qui ne souhaitent pas que le module SWG soit activé (action par défaut) peuvent désactiver la fonctionnalité sur leur tableau de bord CiscoUmbrella sous Déploiements > Ordinateurs itinérants > Paramètres du client :

Secure Client Settings

IPv6 DNS Protection

Enables DNS protection through redirection to Umbrella resolvers for IPv6. DNS protection over IPv6 DNS64 support is unavailable. Recommend enabling this feature.

Enabled

Secure Web Gateway

Enables full web proxy protection for internet traffic using the Secure Web Gateway. You can also override this setting per device through the Roaming Computers page.

Enabled

Send IPv6 Traffic Through the Secure Web Gateway

Enables the direction of IPv6 traffic through the Secure Web Gateway. Enablement requires a dual stack IPv4/IPv6 network.

Disabled

Secure Web Gateway Fail Open

Enables the Secure Web Gateway to allow traffic to egress directly to the internet in the event that the SWG module is unable to reach Umbrella. Recommend enabling this feature.

Enabled

AnyConnect Client Auto-Update

26452882497812

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.