

# Come creare un token nella distribuzione CLP (Cisco License On-Prem)?

## Introduzione

Questo documento offre una guida dettagliata alla creazione e alla gestione dei token di registrazione all'interno del portale CLP (Cisco License On-Prem).

## Prerequisiti

Prima di iniziare, verificare di disporre dei seguenti elementi:

- Uno Smart Account Cisco.
- Un ID utente e una password validi per Cisco.com (CCO) con accesso allo Smart Account o all'account virtuale appropriati.
- Accesso al portale Cisco License On-Prem (CLP).

## Passi

Creazione di un token

Passaggio 1: Accedere al portale delle licenze Cisco locali (CLP) all'indirizzo:  
[https://<Indirizzo\\_IP>:8443/admin/#/mainview](https://<Indirizzo_IP>:8443/admin/#/mainview).

Passaggio 2: Passare all'area di lavoro Gestione licenze dal menu a sinistra.

Passaggio 3: Selezionare il conto locale appropriato dalla scheda Conto locale.

Passaggio 4: Una volta selezionato l'account, nel menu a sinistra vengono visualizzate altre schede. Passare alla scheda Dispositivi e selezionare Configura gestione dispositivi e token.

Passaggio 5: Viene visualizzata la pagina Configura gestione dispositivi e token, in cui è disponibile una vista completa di tutti i token associati all'account locale selezionato, tra cui:

- Nome token
- Stato
- Data di scadenza
- Utilizzi rimanenti
- Descrizione
- Account virtuale locale
- Creato da
- Feature controllata per l'esportazione

Passaggio 6: fare clic su Generate token nell'angolo in alto a destra.

Passaggio 7: rivedere la dichiarazione di non responsabilità per la generazione di token e fare clic su Avanti.

Passaggio 8: nella pagina Aggiungi dettagli token:

- Selezionare Account virtuale locale dall'elenco a discesa.
- Definire i parametri di scadenza: il token scade dopo (giorni) e il token scade dopo (usi).
- Fare clic su Avanti.



Nota: È possibile selezionare più account virtuali per generare i token in blocco.

---

Passaggio 9: nella pagina Revisione/Modifica dettagli token, rivedere tutte le informazioni fornite. È possibile eliminare il processo di creazione del token o modificare i dettagli immessi nel passaggio precedente, quindi fare clic su Genera token.

Risultati passo: viene visualizzato un messaggio di conferma.

---



Nota: È possibile copiare il token utilizzando il pulsante Copia o scaricarlo utilizzando l'icona Scarica nella riga.

---

Gestisci token

## Copia token

Passaggio 1: Passare a Area di lavoro gestione licenze > Scegliere un account locale > Dispositivi > Configura gestione dispositivi e token.

Passaggio 2: Individuare il token desiderato utilizzando le opzioni di ricerca o di filtro.

Passaggio 3: Fare clic sull'icona a tre punti nella stessa riga e selezionare Copia nome token dal menu a discesa.

Risultati fase: Il token verrà copiato.

## Esporta token

Passaggio 1: Passare a Area di lavoro gestione licenze > Scegliere un account locale > Dispositivi > Configura gestione dispositivi e token.

Passaggio 2: Individuare il token da esportare utilizzando le opzioni di ricerca o filtro.

Passaggio 3: Fare clic sull'icona a tre punti nella riga e selezionare Esporta.

Risultati fase: Il token verrà esportato nell'unità locale.



Nota: Per esportare più token, selezionare le caselle di controllo accanto ai token desiderati e fare clic su Esporta selezionati.

---

## Revoca token

Passaggio 1: Passare a Area di lavoro gestione licenze > Scegliere un account locale > Dispositivi > Configura gestione dispositivi e token.

Passaggio 2: Individuare il token da revocare utilizzando le opzioni di ricerca o filtro.

Passo 3: fare clic sull'icona a tre punti e selezionare Revoca.

Passaggio 4: Confermare l'azione facendo clic su Revoca token nella finestra popup.

Risultato passaggio: Il token verrà revocato.

---



Nota: Per revocare più token, selezionarli tramite le caselle di controllo e utilizzare il menu Altre azioni per selezionare Revoca.

---

Elimina token

Passaggio 1: Passare a Area di lavoro gestione licenze > Scegliere un account locale > Dispositivi > Configura gestione dispositivi e token.

Passaggio 2: utilizzare i filtri per visualizzare solo i token revocati o scaduti.

Passaggio 3: selezionare uno o più token da eliminare.

Passo 4: fare clic su Altro Azione e selezionare Elimina.

Risultato passaggio: Il token verrà eliminato.

---



Nota: Solo i token revocati o scaduti possono essere eliminati.

---

## Risoluzione dei problemi

Solo Per Uso Esterno Di Clienti/Partner: Seguire queste istruzioni per risolvere il problema. Per ulteriore assistenza, inoltrare una richiesta di assistenza per la licenza tramite [Cisco Support Case Manager](#).

## Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).