

Scarica i file ISO necessari per l'installazione di ISE per l'installazione di Hyper-V

Sommario

Problema

Durante la ricerca dei file ISO necessari per l'installazione di Cisco Identity Services Engine (ISE) in un ambiente Hyper-V, i file disponibili nella pagina Download di software Cisco sembrano essere i file di aggiornamento per l'appliance hardware, non i file di installazione di Hyper-V richiesti.

Ambiente

- Cisco Identity Services Engine (ISE) versione 3.4
- Piattaforma di virtualizzazione Microsoft Hyper-V
- Configurazione dell'implementazione ISE a nodo singolo

Risoluzione

I file OVA e ISO per le installazioni di Cisco ISE Hyper-V sono disponibili nell'[Area download software Cisco](#). Per individuare e individuare i file di installazione appropriati, procedere come segue:

Processo download

Per scaricare i file ISO appropriati:

1. Accedere all'[Area download software Cisco](#) e individuare la [pagina Download software](#) Identity Services Engine.
2. Nel menu di navigazione a sinistra, selezionare Tutte le release, quindi selezionare la versione del file necessario (ad esempio, 3 > 3.4.0)
3. Individuare i file denominati ise-3.4.0.608*.SPA.x86_64.iso

Questi file sono specificamente progettati per le installazioni di macchine virtuali e non sono i file di aggiornamento per le appliance hardware

Specifiche macchina virtuale consigliate per Hyper-V

Per le distribuzioni di Microsoft Hyper-V, sono consigliate le specifiche di macchina virtuale seguenti:

- Disco: Almeno 600 GB per un nodo di produzione standalone
- NIC: 1 richiesto, 2 o più consigliato, fino a 6 supportato
- Layout disco: utilizzare un singolo disco virtuale
- Generazione Hyper-V: Generazione 1
- Per un'implementazione a nodo singolo, il profilo di produzione più piccolo documentato è:
 - 16 vCPU
 - 32 GB di RAM
 - Disco virtuale singolo da 600 GB
 - 1 vNIC minimo
- CPU e memoria
Dimensionamento di Hyper-V in base alla classe di accessorio corrispondente:
 - Small / SNS 3615 classe: 16 vCPU, 32 GB di RAM
 - Small / SNS 3715 classe: 24 vCPU, 32 GB di RAM
 - Small / SNS 3815 classe: 32 vCPU, 64 GB di RAM

Causa

Il portale di download di Cisco contiene sia i file di aggiornamento dell'appliance hardware sia i file di installazione della macchina virtuale. Per accedere ai file ISO, scaricare il file di base senza la versione patch dalla pagina del prodotto Centro download software Cisco per ISE.

Contenuto correlato

- [Supporto tecnico Cisco e download](#)
- [Area download software Cisco](#)
- [Requisiti per ISE 3.4 Hyper-V](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).