

Metodi di distribuzione client sicuri per Secure Access RAVPN

Sommario

Problema

Quando si configura l'accesso di un fornitore esterno alla VPN ad accesso remoto (RAVPN) in Cisco Secure Access, gli amministratori hanno bisogno di un metodo per scaricare il software AnyConnect/Secure Client. A differenza delle precedenti implementazioni ASA in cui l'URL VPN forniva download diretti dei client, gli URL degli headend VPN ad accesso sicuro Cisco non offrono una funzione di download dei client. Questa limitazione influisce sul processo di caricamento per i fornitori esterni che richiedono funzionalità di accesso remoto.

Gli amministratori si aspettano che gli URL della configurazione VPN in Secure Access concedano ai fornitori l'accesso per scaricare il client AnyConnect, in modo simile al comportamento precedentemente disponibile con le distribuzioni basate su ASA, in cui l'URL della VPN consentirebbe i download dei client prima della connessione.

Ambiente

- Cisco Secure Access con configurazione RAVPN
- Requisiti di accesso fornitore esterno
- Migrazione da un'implementazione VPN basata su ASA
- Esigenze di distribuzione di AnyConnect/Secure Client

Risoluzione

Cisco Secure Access non ospita pacchetti Secure Client sugli URL dell'headend VPN. La

soluzione utilizza la tecnologia hostscan invece di fornire download diretti dai client tramite l'URL VPN. Per distribuire il software Secure Client a fornitori esterni, utilizzare uno dei metodi approvati.

Metodo 1: Distribuzione dashboard di accesso sicuro

1.- Ottenere i pacchetti dell'installatore direttamente dal dashboard Secure Access per la distribuzione manuale.

2.- Passare a End User Connectivity e fare clic sul pulsante Cisco Secure Client per scaricare i pacchetti del programma di installazione da distribuire ai fornitori.

Metodo 2: Sito di download del software Cisco

I fornitori possono scaricare i pacchetti direttamente se dispongono dei diritti appropriati:

- Il fornitore deve avere un account Cisco con diritto al software
- Accedere ai pacchetti tramite software.cisco.com
- Richiede la pianificazione pre-distribuzione e la configurazione dell'account Cisco del fornitore

Metodo 3: Distribuzione manuale

Distribuire il software Secure Client a fornitori esterni manualmente o tramite canali di distribuzione alternativi al di fuori dell'URL della VPN. Questo metodo offre il massimo controllo sul processo di distribuzione e non richiede account Cisco del fornitore.

Causa

Gli URL dell'headend VPN ad accesso sicuro Cisco sono progettati in modo diverso dalle implementazioni basate su ASA. La soluzione Secure Access non ospita i pacchetti del

programma di installazione client sugli headend ma utilizza la tecnologia hostscan. Questa differenza di architettura significa che gli URL VPN non possono fornire la stessa funzionalità di download client disponibile con le distribuzioni ASA.

Contenuto correlato

- [Supporto tecnico Cisco e download](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).