Scaricare o cancellare una cache DNS in computer e server

Sommario

Introduzione

Premesse

Cancellare la cache DNS in un computer

Windows 7 e versioni precedenti

Windows 8

Tiger OS X 10.4

OS X 10.5 e 10.6 Leopard

OS X 10.7 e 10.8 leoni

OS X 10.9 e 10.10

Linux (più distribuzioni)

Ubuntu Linux

Cancellazione della cache DNS nei browser

Introduzione

In questo documento viene descritto come scaricare o cancellare la cache DNS in computer e server.

Premesse

I comandi devono essere eseguiti al prompt dei comandi con privilegi di amministratore.

Aggiungete eventuali aggiunte, correzioni, aggiornamenti o suggerimenti ai commenti su questo articolo per aiutare meglio la comunità.

Cancellare la cache DNS in un computer

Seguire le istruzioni del sistema operativo.

Windows 7 e versioni precedenti

- 1. Fare clic sul menu Start.
- 2. Passare a Tutti i programmi.
- 3. Scegliere Accessori e fare clic con il pulsante destro del mouse su Prompt dei comandi.
- 4. Scegliere Esegui come amministratore.
- 5. Eseguire questo comando nella riga di comando e quindi premere invio: ipconfig /flushdns

Windows 8

- 1. Windows Premere o spostare il mouse sull'angolo inferiore sinistro e fare clic sull'icona di Windows.
- 2. Digitare Prompt dei comandi.
- 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'applicazione e selezionare Esegui come amministratore
- 4. Eseguire questo comando nella riga di comando e quindi premere invio: ipconfig /flushdns

Tiger OS X 10.4

- 1. Fare clic sull'icona Terminal nell'alloggiamento di espansione o in Finder in Application/Utilities/Terminal.
- 2. Eseguire questo comando nella riga di comando e quindi premere invio: lookupd -flushcache

OS X 10.5 e 10.6 Leopard

- 1. Fare clic sull'icona Terminal nell'alloggiamento di espansione o in Finder in Application/Utilities/Terminal.
- 2. Eseguire questo comando nella riga di comando e premere Invio: dscacheutil -flushcache

OS X 10.7 e 10.8 leoni

 Fare clic sull'icona Terminal nell'alloggiamento di espansione o in Finder in Application/Utilities/Terminal.

sudo killall -HUP mDNSResponder

OS X 10.9 e 10.10

1. Fare clic sull'icona Terminal nell'alloggiamento di espansione o in Finder in Application/Utilities/Terminal.

dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder

Linux (più distribuzioni)

1. sudo /etc/init.d/nscd restart

0

sudo /etc/init.d/nscd restart

Ubuntu Linux

- 1. Aprire una finestra di terminale.
- 2. Eseguire questo comando nella riga di comando e quindi premere invio: sudo service networkmanager restart

Cancellazione della cache DNS nei browser

Se il filtro è stato impostato di recente o se ne è appena cambiata un'impostazione, può essere necessaria una cancellazione della cache prima che il filtro diventi effettivo.

In questa tabella vengono fornite istruzioni per la cancellazione della cache DNS nei browser Internet comuni.

Browser	Passaggi per cancellare la cache DNS
Internet Explorer 8 e versioni successive (Windows)	Passare al menu Cronologia, selezionare Elimina cronologia esplorazioni, selezionare tutte le caselle (ad eccezione delle password, se si desidera) e fare clic su Elimina.
Mozilla Firefox (Windows)	 Fare clic su Firefox nella parte superiore sinistra del browser, passare al menu Cronologia, selezionare Cancella cronologia recente e selezionare tutte le caselle. In Intervallo di tempo per cancellare selezionare Tutto (tranne le password, se si desidera) e fare clic su Cancella ora.
Apple Safari (Windows)	Espandete l'icona Cog nell'angolo in alto a destra e selezionate Reset Safari. Selezionare tutte le caselle e fare clic su Reimposta.
Apple Safari (Windows)	Andare al menu Safari, selezionare Reset Safari, selezionare tutte le caselle e fare clic su Reset.
Google Chrome (Windows)	 Espandete l'icona Chiave inglese (Wrench Icon) nell'angolo superiore destro e selezionate Cronologia (History) e selezionate tutte le caselle. In Cancella dati per questo periodo di tempo, selezionare Tutto (tranne le password, se si desidera) e fare clic su Cancella dati di esplorazione.
Google Chrome (Mac)	 Andare al menu Chrome, selezionare Cancella dati di navigazione e selezionare tutte le caselle (eccetto le password, se desiderato). In Cancella dati per questo periodo di tempo, selezionare Tutto, quindi fare clic su Cancella dati di esplorazione.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l' accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).