

Abilita MFA per amministratori MSSP, UPC e STC

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Panoramica](#)

[Attivazione e disattivazione di MFA](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto come abilitare l'autenticazione a più fattori per gli amministratori MSSP, UPC e STC.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Cisco Umbrella.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Panoramica

Gli accessi alla console Cisco Umbrella per MSSP (Managed Security Service Provider) e/o per gli amministratori di UPC (Umbrella Partner Console) e/o di STC (Secure Trials Console) richiedono l'utilizzo del servizio Single Sign-on Cisco OneID. Questa opzione è preconfigurata al momento della creazione della console Umbrella.

Attivazione e disattivazione di MFA

Per abilitare l'autenticazione a più fattori (MFA, Multi-Factor Authentication), nota anche come


autenticazione a due fattori, è necessario abilitare le impostazioni sul portale Cisco OneID.

1. Accedi al tuo account CCOID

[athttps://rpfa.cloudapps.cisco.com/rpfa/profile/profile_management.do](https://rpfa.cloudapps.cisco.com/rpfa/profile/profile_management.do)

2. Passare alla scheda Protezione.

3. Abilitare l'interruttore MFA e completare le istruzioni di impostazione.



6169738007700

4. Dopo il completamento, esci dal dashboard di Cisco Umbrella e prova ad accedere di nuovo per verificare che Cisco OneID richieda un codice MFA.

Per disabilitare la funzione, completare la stessa procedura ma riportare l'impostazione su off.

Per ulteriori informazioni sul processo, vedere la [documentazione dell'account Cisco.com](#).

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).