

# Prevenzione dell'installazione del modulo SWG di AnyConnect

## Sommario

---

[Introduzione](#)

[Premesse](#)

[Disabilita Gateway Web Sicuro](#)

---

## Introduzione

In questo documento viene descritto come impedire l'installazione del modulo SWG (Secure Web Gateway) di AnyConnect.

## Premesse

Cisco ha annunciato il termine del ciclo di vita di Cisco AnyConnect nel 2023. Cisco ha annunciato la fine del ciclo di vita per Umbrella Roaming Client il 2 aprile 2024, e l'ultima data di supporto è il 2 aprile 2025. Molti clienti Cisco Umbrella stanno già beneficiando della migrazione a Cisco Secure Client e si è incoraggiati ad avviare la migrazione il prima possibile per ottenere un'esperienza di roaming migliore. Ulteriori informazioni in questo articolo della Knowledge Base: [Come installare Cisco Secure Client con il modulo Umbrella?](#)

Il [modulo Secure Web Gateway \(SWG\)](#) viene installato insieme al modulo Roaming Security (non è possibile separare i moduli) in AnyConnect versione 4.8 MR1+. Il modulo SWG viene abilitato al momento dell'installazione se la licenza Cisco Umbrella include l'accesso a Secure Internet Gateway (SIG).

## Disabilita Gateway Web Sicuro

I clienti che non vogliono che il modulo SWG sia abilitato (azione predefinita) possono disabilitare la funzione sul proprio dashboard CiscoUmbrella in Distribuzioni > Computer mobili > Impostazioni client:

## Secure Client Settings

### IPv6 DNS Protection

Enables DNS protection through redirection to Umbrella resolvers for IPv6. DNS protection over IPv6 DNS64 support is unavailable. Recommend enabling this feature.

Enabled

### Secure Web Gateway

Enables full web proxy protection for internet traffic using the Secure Web Gateway. You can also override this setting per device through the Roaming Computers page.

Enabled

### Send IPv6 Traffic Through the Secure Web Gateway

Enables the direction of IPv6 traffic through the Secure Web Gateway. Enablement requires a dual stack IPv4/IPv6 network.

Disabled

### Secure Web Gateway Fail Open

Enables the Secure Web Gateway to allow traffic to egress directly to the internet in the event that the SWG module is unable to reach Umbrella. Recommend enabling this feature.

Enabled

### AnyConnect Client Auto-Update

26452882497812

## Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).