

Cambia lingua in CUAC Advanced Client

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Premesse](#)

[Configurazione](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto come modificare la lingua di visualizzazione in Cisco Unified Attendant Console Advanced Client.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Unified Attendant Console - Impostazioni avanzate

Componenti usati

- Cisco Unified Attendant Console Advanced Client 14.0.2

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse


Il client avanzato di Cisco Unified Attendant Console supporta più lingue di visualizzazione per consentire agli operatori di lavorare in aree o ambienti linguistici diversi.

Una volta installata l'applicazione, è possibile modificare la lingua di visualizzazione in due modi diversi:


1. Modificare i file dell'applicazione.
2. Reinstallare l'applicazione e selezionare la lingua desiderata.

Configurazione


Passaggio 1. Uscire da Attendant Console Client.



Passaggio 2. Aprire Esplora file di Windows e passare al percorso "%ProgramData%\Cisco\CUACA". ProgramData è una cartella nascosta per impostazione predefinita.



Passaggio 3. Aprire il file OPR.cfg in un editor di testo.



Passaggio 4. Modificare DefaultLanguage="English" nel valore della lingua desiderato e salvare le modifiche. Le informazioni sulle lingue sono elencate nella tabella seguente:

File CFG operatore	Lingua (impostazioni locali)
Arabo	Arabo (Arabia Saudita)
Cinese semplificato	Cinese (RPC) [Cinese semplificato]
Cinese tradizionale	Cinese (Taiwan) [Cinese tradizionale]
Danese	Danese
Olandese	Olandese (Paesi Bassi)
Inglese	Inglese
Francese	Francese (parigino)
Tedesco	Tedesco
Italiano	Italiano
Giapponese	Giapponese
Coreano	Coreano
Portoghese	Portoghese (Portogallo)
Russo	Russo
Spagnolo	Spagnolo (tradizionale)

Svedese

Svedese

Passaggio 5. Aprire il client della console Attendant.

Cisco Unified Attendant Console - (تسجيل) تقييم

تعليمات خيارات ملف

تسجيل الدخول

تفاصيل مسؤول التشغيل

اسم تسجيل الدخول:

عبارة المرور:

تذكر اسم تسجيل الدخول الخاص بي

تفاصيل الجهاز

استخدام تفاصيل الجهاز الموجود

الرقم الداخلي:

تسجيل الدخول إلغاء تعليمات

تم تسجيل الخروج. غير جاهز.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).