

CIS のための時間帯を無効にして下さい

目次

[概要](#)

[時間帯を無効にして下さい](#)

概要

この資料は Java バーチャルマシン 時間帯対応の (JVM) の管理を記述したものです。

時間帯を無効にして下さい

Cisco インフォメーション・サーバー (CIS) のための時間帯を無効にするために、これらのステップを完了して下さい:

1. INSTALL_DIR/conf/script_env.bat/sh を修正するためにすべてのサーバを追加して下さい。VM_ARGS (INSTALL_DIR/bin/composite_server.bat/sh からのコピー) および時間帯のための追加物。この例に世界標準時/グリニッジ標準時 (UTC/GMT) の CIS を実行する方法を示されています。異なるタイムゾーンがほしいと思う場合、望ましい時間帯にそれを変更して下さい:

```
UNIX CIS_SERVER_VM_ARGS=-server -XX:NewRatio=6 - XX: - UseGCOverheadLimit - XX: -
+HeapDumpOnOutOfMemoryError - XX: HeapDumpPath= CONF_INSTALL_DIR/logs -XX:PermSize=64m -
XX:MaxPermSize=256m - XX: +ExplicitGCInvokesConcurrent - XX: +UseConcMarkSweepGC -
Duser.timezone=UTC
- Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
```

```
Microsoft Windows CIS_SERVER_VM_ARGS=-server -XX:NewRatio=6 - XX: -
UseGCOverheadLimit - XX: +HeapDumpOnOutOfMemoryError - XX: HeapDumpPath= "
%CONF_INSTALL_DIR% \-XX:PermSize=64m -XX:MaxPermSize=256m - XX: - ReduceInitialCardMarks -
XX: +ExplicitGCInvokesConcurrent - XX: +UseConcMarkSweepGC - Duser.timezone=UTC
```

2. 再始動 CIS。INSTALL_DIR\ログ\cs_server.out.* ファイルでこれらのエントリが表示されます: D: /Composite Software/CIS_6.2.7\conf\script_env.bat...

```
D: /Composite Software/CIS_6.2.7\conf\script_env.bat code=0
D : /Composite Software/CIS_6.2.7\conf\script_env.bat
VM_ARGS: - -XX:NewRatio=6 - XX: - UseGCOverheadLimit - XX: +HeapDumpOnOutOfMemoryError -
XX: HeapDumpPath= " D: /Composite Software/CIS_6.2.7\logs" -XX:PermSize=64m -
XX:MaxPermSize=256m - XX: - ReduceInitialCardMarks - XX: +ExplicitGCInvokesConcurrent - XX:
+UseConcMarkSweepGC
CIS_SERVER_VM_ARGS VM_ARGS
VM_ARGS : - -XX:NewRatio=6 - XX: - UseGCOverheadLimit - XX: +HeapDumpOnOutOfMemoryError -
XX: HeapDumpPath= " D: /Composite Software/CIS_6.2.7\logs" -XX:PermSize=64m -
XX:MaxPermSize=256m - XX: - ReduceInitialCardMarks - XX: +ExplicitGCInvokesConcurrent - XX:
+UseConcMarkSweepGC - Duser.timezone=UTC
```