

CVP コール サーバ 記録のための量を理解し、制限して下さい

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[CVP コール サーバログを理解して下さい](#)

[CVP コール サーバログを制限する方法](#)

概要

この資料はの知識をログオンします Ciscoカスタマー 音声門脈 (CVP) サーバおよびまた輪郭を CVP コール サーバで保存されるログの量を制限する方法を提供したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- CVP サーバ
- CVP オペレーション コンソール (OAMP)

使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報はこれらのソフトウェアに基づいています:

- CVP サーバ 9.0
- CVP OAMP 9.0

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークがライブである場合、の潜在的影響を理解することをお勧めします。

CVP コール サーバログを理解して下さい

フォルダの下: C:\Cisco\CVP\conf CVP コール サーバについては config ファイルを見られます。ファイルを開けば: log4j.xml、ログについては設定の詳細が表示されます。

この資料で説明されているコール サーバログには 2 つの型があり、それらはこれらの parameters の使用にほしいと思いますそれらがあなたとして指名されるために設定することが

できます:

1- CVP は記録 します-このコンフィギュレーション ファイルに基づいて、それらはこうすればと指名されます:

```
<param name= " FileNamePrefix" value= " CVP" />  
<param name= " DatePattern" value= " yyyy MM dd" />
```

2- CVP Erro ログ-このコンフィギュレーション ファイルに基づいて、それらはこうすればと指名されます:

```
<param name= " FileNamePrefix" value= " error" />  
<param name= " DatePattern" value= " yyyy MM dd" />
```

すべてが一緒にある場合があることこれらのファイルにサイズのデフォルト値があります:

```
<param name= " MaxFileSize" value="10000000"/>
```

CVP ログか CVP エラーログのために使用できる空き容量はパーセントとして規定 されます:

デフォルトで、CVP ログは量を与えられる合計の 90% を使用します:

```
<param name= " PercentageOfLogDirToUse" value="90"/>
```

エラーログは他の 10% を使用します:

```
<param name= " PercentageOfLogDirToUse" value="10"/>
```

CVP コール サーバログを制限する方法

デフォルトで 10MB である量すなわち MaxFileSize を与えられる最大を制限するために、CVP OAMP インターフェイスからそれを変更できます:

Cisco Unified Customer Voice Portal

System ▾ Device Management ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ SNMP ▾ Tools ▾ Help ▾

Edit Unified CVP Call Server Configuration

 Save  Save & Deploy  Statistics  File Transfer  Device Associations  Help

General ICM SIP IVR Device Pool **Infrastructure**

Configuration: Thread Management

Each sub-system JVM uses threads from a thread pool. Define the limits for number of threads to be used.

Maximum threads: *

Statistics

Statistics Aggregation Interval: * minutes

Log File Properties

Max log file size: * MB

Max log directory size: * MB

License Thresholds

Critical threshold: * %

Warning threshold: * %

Safe threshold: * %

* Required.