

Cisco License On-Prem(CLP)の導入でライセンスレポートをエクスポートするにはどうすればよいですか。

はじめに

このドキュメントでは、Cisco License On-Prem(CLP)ポータルからライセンス使用状況レポートをダウンロードするための手順を説明します。

ビデオ

このコンテンツの目的は、教育用または情報用の情報を共有することです。ビデオを見るか、以下のコンテンツを読むかを選択できます。どちらも同じ内容であるため、好きな形式で自由に操作できます。

前提条件

開始する前に、次の点を確認してください。

- シスコスマートアカウント
- 関連するスマートアカウントまたは仮想アカウントへのアクセス権を持つ、有効なCisco.com(CCO)ユーザIDとパスワード。
- Cisco License On-Prem(CLP)ポータルへの管理者アクセス

手順

ステップ1:https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainviewからシスコライセンスオンプレミス(CLP)ポータルにアクセスします。

ステップ2：左側のメニューから[ライセンス]ワークスペースに移動します。

ステップ3: [オンプレミスアカウント]タブで、適切なオンプレミスアカウントを選択します。

ステップ4：アカウントを選択すると、左側のメニューに追加のタブが表示されます。[ライセンス]タブに移動します。

ステップ5:[License Inventory (ライセンスインベントリ)]ページが表示され、選択したオンプレミスアカウントに関連付けられているすべてのライセンスの包括的なビューが表示されます。これには、次の情報が含まれます。

- ライセンス名
- 請求タイプ
- 使用可能
- 使用中
- バランス
- ローカル仮想アカウント
- タグとその他

ステップ6：レポートをエクスポートするライセンスを、ライセンス名の横にあるチェックボックスをオンにして選択します。すべてのライセンスを選択するか、特定のセットをフィルタできます。

ステップ7：インベントリテーブルの右上隅にある選択項目のエクスポートボタンをクリックします。

ステップ8：レコードのエクスポートポップアップウィンドウで、次の設定を行います。

- [ファイルタイプ]: .csv形式または.xlsx形式のいずれかを選択します。
- レポートの内容：レポートに使用状況データを含めるには、[ライセンスの使用状況]チェックボックスをオンにします。

ステップ9：エクスポートをクリックします。

ステップの結果：使用状況レポートが生成され、選択したファイル形式でローカルドライブにダウンロードされます。

トラブルシューティング

外部のお客様/パートナー様専用：次の手順に従って問題を解決してください。さらにサポートが必要な場合は、[Cisco Support Case Manager](#)からライセンスサポートのリクエストを開始してください。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。