

Cisco License On-Prem(CLP)導入環境で、デバイスをローカル仮想アカウント(VA)から別の仮想アカウント(VA)に転送するにはどうすればよいですか。

はじめに

このドキュメントでは、Cisco License On-Prem(CLP)導入環境で、1つまたは複数のデバイスを、同じオンプレミスアカウント内のローカル仮想アカウントから別のオンプレミスアカウントに転送する手順を説明します。

前提条件

開始する前に、次の点を確認してください。

- シスコスマートアカウント
- 関連するスマートアカウントまたは仮想アカウントへのアクセス権を持つ有効なCCOユーザIDとパスワード。
- シスコライセンスオンプレミス(CLP)ポータルへの管理者アクセス

手順

ステップ1: https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainviewからシスコライセンスオンプレミス(CLP)ポータルにアクセスします。

ステップ2: 左側のメニューからLicensingワークスペースに移動します。

ステップ3: 転送するデバイスがあるオンプレミスのアカウントタブで、適切なオンプレミスのア

アカウントを選択します。

ステップ4：アカウントを選択すると、左側のメニューに追加のタブが表示されます。Devicesタブに移動し、Device Inventoryを選択します。

ステップ5:デバイスインベントリページが表示されます。このページには、選択したオンプレミスアカウントに関連付けられているすべてのデバイスと情報が表示されます。

ステップ6：デバイス名の横にあるチェックボックスをオンにして、転送するデバイスを選択します。特定のデバイスを見つけるには、検索バーまたはフィルタを使用できます。

ステップ7：次のいずれかの方法で転送を開始します。

- 単一デバイス：デバイス行の右端の列にある3ドットのアイコンをクリックして、ローカル仮想アカウント割り当ての編集を選択します。
- Multiple Devices：目的のデバイスを選択し、ダッシュボードの右上隅にあるMore Actionsボタンをクリックし、ドロップダウンからEdit local Virtual Account assignmentを選択します。

ステップ8:ローカル仮想アカウント割り当ての編集ページにリダイレクトされます。Target Virtual Accountドロップダウンメニューからターゲットの仮想アカウントを選択し、Nextをクリックします。

ステップ9:転送の詳細を慎重に確認し、Submitをクリックします。

ステップの結果：デバイスがターゲットのローカル仮想アカウントに正しく再割り当てされたことを示す確認ページが表示されます。

トラブルシューティング

外部のお客様/パートナー様専用：次の手順に従って問題を解決してください。さらにサポートが必要な場合は、[Cisco Support Case Manager](#)からライセンスサポートのリクエストを開始してください。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。