

# Cisco License On-Prem(CLP)導入環境ですべてのデバイスを確認するにはどうすればよいですか。

## はじめに

このドキュメントでは、Cisco License On-Prem(CLP)導入環境内の特定のオンプレミスアカウントに関連付けられたすべてのデバイスを表示する方法について説明します。

## 前提条件

開始する前に、次の点を確認してください。

- シスコスマートアカウント
- 関連するスマートアカウントまたは仮想アカウントへのアクセス権を持つ有効なCCOユーザIDとパスワード。
- シスコライセンスオンプレミス(CLP)ポータルへのアクセス

## 手順

ステップ1: [https://<IP\\_Address>:8443/admin/#/mainview](https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview)からシスコライセンスオンプレミス(CLP)ポータルにアクセスします。

ステップ2: 左側のメニューから[ライセンス]ワークスペースに移動します。

ステップ3: オンプレミスアカウントタブで、適切なオンプレミスアカウントを選択します。

ステップ4: アカウントを選択すると、左側のメニューに追加のタブが表示されます。Devicesタブに移動し、Device Inventoryを選択します。

ステップ5：デバイスインベントリのページが表示され、選択したオンプレミスアカウントに関連付けられているすべてのデバイスの包括的なビューが表示されます。これには、次の情報が含まれます。

- デバイス名
- デバイス タイプ
- 使用状況レポートの状態
- デバイスの接続状態
- 製品番号
- デバイスID
- 製品の説明およびその他

ステップの結果：このビューには、選択したオンプレミスアカウント内のすべてのローカル仮想アカウントのすべてのデバイスが統合されたリストで表示されます。このページから直接インラインと一括の両方のアクションを実行できます。

## トラブルシューティング

外部のお客様/パートナー様専用：次の手順に従って問題を解決してください。さらにサポートが必要な場合は、[Cisco Support Case Manager](#)からライセンスサポートのリクエストを開始してください。

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。