

CSM バージョン 4.3 FAQ : 一般的なインストールの問題

目次

[概要](#)

[Q. 1 システムで CSM および Cisco Secure Access Control Server 両方 \(ACS \) をインストールすることは可能性のあるですか。](#)

[Q. システムはなぜ設定するのに VMware を使用するとき受け入れがたいほど遅いですか。](#)

[Q. インストール停止をおよびなぜするかパフォーマンスのためのモニタリング センターを表示する](#)

[\(MCP \) CSM の前のバージョンからバージョン 4.3 または それ以降へアップグレードする場合の/Resource Manager Essentials \(RME \) エラーか。](#)

[関連情報](#)

概要

この資料は Cisco Security Manager バージョン 4.3 (4.3) CSM と直面するよくあるインストール上の問題を記述したものです。このドキュメントは CSM 4.3 を中心に書かれていますが、同じ問題と解決策が他のバージョンにも適用される場合があります。

Q. 1 システムで CSM および Cisco Secure Access Control Server 両方 (ACS) をインストールすることは可能性のあるですか。

A. ことを推奨します。同じサーバの CSM および ACS の共存はサポートされません。

Q. 設定するのに VMware を使用するときシステムが受け入れがたいほど遅い理由

A. 1 つの割り当てられた CPU のシステムはいくつかのシステム アクティビティのための受け入れられないパフォーマンスがあるためにありました。仮想マシンに接続される CSM を実行する 2 つ以上の CPU があることを確認して下さい。

Q. インストール停止をおよびなぜするかパフォーマンスのためのモニタリング センターを表示する (MCP) CSM の前のバージョンからバージョン 4.3 または そ

れ以降へアップグレードする場合の/Resource Manager Essentials (RME) エラーか。

A. MCP および RME は CSM 4.3 でもたらされる Common Services バージョン 4.0 で使用されません。インストールに続くために MCP/RME コンポーネントをアンインストールして下さい。

関連情報

- [Cisco Security Manager 4.3 インストレーションおよびアップグレードガイド](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)