

FireSIGHT Management Center と FireAMP クラウド コンソール間の接続を削除するプロセス

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[接続を削除するためのプロセス](#)

- [1. FireSIGHT Management Center からのクラウド接続の削除](#)
- [2. FireAMP クラウド コンソールからの FireSIGHT Management Center の登録解除](#)

概要

FireSIGHT Management Center が Cisco クラウドに正常に登録されると、FireSIGHT Management Center でクラウドからのスキャン レコード、マルウェア検出レコード、検疫レコードを受信できるようになります。これらのレコードは、FireSIGHT Management Center データベースにマルウェア イベントとして格納されます。このドキュメントでは、FireSIGHT Management Center と Cisco クラウドとの間の接続を正常に削除する手順を説明します。

注意： 将来的に登録または接続の問題が発生しないように、FireSIGHT Management Center の再イメージ化または置き換えの前に、このドキュメントで説明する手順に従う必要があります。

前提条件

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次の製品に基づいています。

- FireSIGHT Management Center (別名 Defense Center)
- FireAMP クラウド コンソール


このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

接続を削除するためのプロセス

FireSIGHT Management Center と FireAMP クラウド コンソールとの間の接続を削除するには、次の手順に従います。

1. FireSIGHT Management Center からのクラウド接続の削除

ステップ 1： 管理者権限で FireSIGHT Management Center の Web ユーザ インターフェイスにログインします。 [FireAMP] > [FireAMP Management] に移動します。



ステップ 2： ページのロードが完了したら、[Actions] 列にある削除アイコンをクリックします。



手順 3： [Confirm] ダイアログボックスがポップアップ表示されます。 FireAMP コンソールへの接続を削除する場合は [Yes] をクリックします。削除をキャンセルする場合は [No] をクリックします。




2. FireAMP クラウド コンソールからの FireSIGHT Management Center の登録解除

注: FireSIGHT Management Center を置き換えても Management Center から接続が削除されなかった場合は、以下のプロセスに従います。


ステップ 1： ユーザ名とパスワードを使用して FireAMP コンソールにログインします。
[Accounts] > [Applications] に移動します。 [Applications] ページに、FireAMP クラウド コンソールとの通信が許可されているすべてのアプリケーションが表示されます。



ステップ 2： 削除する FireSIGHT Management Center で [Deregister] をクリックします。 例として、次のスクリーンショットには、アプリケーションとして Defense Center 750 が示されています。



手順 3： 登録解除プロセスを進める場合は [OK] をクリックし、停止する場合は [Cancel] をクリックします。



ヒント：このプロセスが完了した後に問題が発生した場合、問題をトラブルシューティングするには[このドキュメント](#)を参照してください。