

# macOSからのSecure Clientのアンインストール

## 内容

---

[はじめに](#)

[背景説明](#)

[コマンドライン](#)

---

## はじめに

このドキュメントでは、macOSからSecure Clientをアンインストールする方法について説明します。

## 背景説明

macOSのアプリケーションリストからセキュアクライアントアプリケーションを削除しても、セキュアクライアントは完全には削除されないため、問題が発生する可能性があります。MacOSでセキュアクライアントとUmbrellaモジュールを完全に削除するには、このドキュメントで説明されているように、アンインストーラを実行するか、コマンドラインを使用する必要があります。

## コマンドライン

ターミナルウィンドウを開き、アンインストールするモジュールに応じて次のコマンドを実行します。

セキュアクライアントWebセキュリティモジュールの場合、`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/websecurity_uninstall.sh`コマンドを実行します。

Umbrella Roamingセキュリティモジュールの場合は、次のコマンドを実行します。`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/umbrella_uninstall.sh`

DART(Diagnostics and Reporting Tool)モジュールのアンインストール：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/dart_uninstall.sh`

Cisco AnyConnect Core VPN Moduleのアンインストール：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/vpn_uninstall.sh`

Cisco Secure Endpoint(AMP for Endpoints)のアンインストール：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/amp_uninstall.sh`

Cisco ISEポスチャのアンインストール：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/ise posture_uninstall.sh`

Cisco Secure Clientの完全アンインストールの場合：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/cisco_secure_client_uninstall.sh`

アンインストール後にCSC 5.0の残り物がないことを確認するには、次のmacOSターミナルコマ

ンドを使用します。 `sudo mdfind "kMDItemKind == 'Application'" | grep "Cisco Secure Client"`

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。