

# Unity Connection SMTP のドメイン名の変更

## 目次

[概要](#)

[手順](#)

[関連情報](#)

## 概要

この資料に接続管理の Simple Mail Transfer Protocol ( SMTP ) ドメイン名をアップデートする方法を記述されています。このドメインは Unified Messaging およびデジタルネットワーキングに効果をもたらします。

Unity Connection に SMTP クライアント、また SMTP サーバとして実行する機能があります。デフォルトで、SMTP ドメイン名はドメイン ネームの絶対表記 ( FQDN -追加される DNS ドメイン名のホスト名該当する場合 ) に設定されます インストールされる最初のノードの。ある特定の場合、デフォルト値から SMTP ドメイン名を変更することは必要であるかもしれません。これが接続場所のそれぞれにユニークな SMTP ドメインがあること、そしてこのドメインが団体 E メール ドメインと同じではないことを確認するために必要となるかもしれません。

## 手順

現在のデジタルネットワーキング設定がある場合、クラスタのための SMTP ドメインを変更するためにネットワークからそれを取除いて下さい。デジタルネットワークに戻ってそれを追加する前にこれらのステップを完了して下さい:

1. 変更されるべき位置 ( クラスタ ) がこれらのリストのどちらかにもはや現われないことを確認するためにすべての遠隔地をチェックして下さい:接続 Administration > ネットワーキングは >> Intrasite リンク リンクします接続 Administration > ネットワーキングは >> Intersite リンク リンクします
2. 位置がリモート クラスタにもはや現われなかったら、SMTP ドメインを変更するためにこれらのステップを完了して下さい:Unity Connection の管理 Web ページに移動します。システム設定 > SMTP 設定 > サーバを選択して下さい。SMTP ドメインを『Change』をクリックして下さい。ドメイン名をアップデートし、『SAVE』をクリックして下さい。これらのサービスを再開するためにプロンプト表示されます: 接続メッセージ交換マネージャ、接続メッセージ 証券代行および接続 SMTP サーバ。両方のサーバ ( メール転送エージェント [MTA]のクラスタ、再起動接続メッセージ交換マネージャおよび接続 SMTP サーバでプライマリ ノードの実行だけ )。
3. 適当ように、Intrasite および Intersite リンクを追加して下さい。

注: Cisco Unity Connection の SMTP ドメインを Cisco Unity Connection のためのメッセージ経路指定の問題を避けるためです団体 E メール ドメインと異なっている確認して下さい

。

## 関連情報

- [メッセージ 経路指定が SMTP ドメイン名によってどのようにはたらくか](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems](#)