




## インストールワークシート

Cisco Broadband Access Center (BAC) のインストール中に、設定情報が要求されます。表 B-1 は、インストール固有の情報を記録するために使用できるワークシートです。

表 B-1 BAC インストール パラメータ

要求内容	説明	デフォルト値	実際の値
ホーム ディレクトリ ( <i>BPR_HOME</i> )	BAC コンポーネントをインストールするルート ディレクトリ	<i>/opt/CSCObpr</i>	
データ ディレクトリ ( <i>BPR_DATA</i> )	BAC コンポーネントのデータ ディレクトリをインストールするルート ディレクトリ	<i>/var/CSCObpr</i>	
データベース トランザクション ログ ディレクトリ ( <i>BPR_DBLOG</i> )	BAC コンポーネントのトランザクション ログをインストールするルート ディレクトリ	<i>/var/CSCObpr</i>	
RDU ホスト	RDU をインストールするサーバのホスト名	なし	
RDU ポート番号	RDU がその他の BAC コンポーネントと通信する場合に経由するポート番号	49187	
共有シークレット パスワード	ネットワーク上の BAC サーバが相互通信を認証するためのトークンとして使用するパスワード	secret	
Network Registrar 拡張ポイントのプロビジョニング グループ名	Network Registrar 拡張のプロビジョニング グループの名前	なし	
KDC 領域名	KDC コンポーネントに必要な KDC 領域の名前	なし	
KDC サービス キー	DPE のプロビジョニング FQDN と通信するために KDC サーバが使用するサービス キー	なし	
管理者ユーザ インターフェイスのポート番号	HTTP を使用して BAC 管理者ユーザ インターフェイスにアクセスする場合に経由するポート番号	8100	
(注) BAC はインストール中にこの値を要求しません。	HTTP over SSL を使用して BAC 管理者ユーザ インターフェイスにアクセスする場合に経由するポート番号	8443	
	管理者ユーザ インターフェイスのユーザ パスワード	BAC 管理者ユーザ インターフェイスにアクセスする場合に使用するパスワード	changeme
	(注) BAC はインストール中にこの値を要求しません。		
	Network Registrar Web UI にアクセスする場合に使用するパスワード	changeme	

表 B-1 BAC インストール パラメータ (続き)

要求内容	説明	デフォルト値	実際の値
DPE パスワード	DPE にログインする場合に使用するパスワード	changeme	
 (注) BAC はインストール中にこの値を要求しません。	イネーブルモードで DPE にアクセスする場合に使用するパスワード	changeme	