



コンプライアンス

- [Cisco Catalyst SD-WAN のコンプライアンスと認定 \(1 ページ\)](#)
- [認定環境の利点 \(2 ページ\)](#)
- [新しいファブリックの業界認定へのコンプライアンスの有効化 \(2 ページ\)](#)
- [既存のファブリックの業界認定へのコンプライアンスの有効化 \(3 ページ\)](#)
- [認定コンプライアンスの表示 \(3 ページ\)](#)

Cisco Catalyst SD-WAN のコンプライアンスと認定

民間の認定やコンプライアンスは多くの業界で不可欠な要素であり、それぞれ独自のお客様の要件があります。主な問題とクラウドサービスプロバイダー（CSP）の民間認定を必要とする理由の一部を次に示します。

- 適合規格の遵守
- データセキュリティとプライバシー
- 監査とアセスメントに基づくリスクの軽減
- 信頼性
- ディザスタリカバリと事業継続
- サービス品質の向上
- 競争優位
- 相互運用性
- 監査の簡素化

Cisco Catalyst SD-WAN は、規制を受けるさまざまな業界に適用される、国際的に認められた認定を提供できます。

- PCI-DSS
- SOC 2 Type 2/SOC 3

- ISO 27001、ISO 27701、ISO 27017、ISO27018
- C5
- ENS
- Tx-RAMP

Cisco Catalyst SD-WAN 認定のレポートについては、チャネルパートナーにお問い合わせください。

認定環境の利点

- セキュアな Center for Internet Security (CIS) または Security Technical Implementation Guide (STIG) 設定基準規格を使用した集中型構成管理によるセキュアなネットワーク。
- 送信中および保管中にネットワーク全体のデータを暗号化することによるデータ保護。
- 一意のログイン情報と厳密なロールベースアクセス制御による一元化されたユーザーアカウント管理を通じた識別、アクセス、および認証の設定。
- Cisco Catalyst SD-WAN 制御コンポーネントでの、継続的なペネトレーションテストと脆弱性スキャン。

新しいファブリックの業界認定へのコンプライアンスの有効化

DNA サブスクリプションを購入済みで、認定リリースバージョンを使用しており、ファブリックを作成する前に Cisco Catalyst SD-WAN ポータル で認定オプションを選択している場合、認定環境の利点を活用できます。



(注) 民間認定はすべて、共有のクラウド提供型 Cisco Catalyst SD-WAN を通じて管理されます。

手順

- ステップ 1 <https://ssp.sdwan.cisco.com> を開いて Cisco Catalyst SD-WAN ポータル にアクセスします。
- ステップ 2 ログイン情報を使用して Cisco Catalyst SD-WAN ポータル にログインします。
- ステップ 3 [Create Cisco Hosted Fabric] ページから、[Smart Account] と [Virtual Account] を選択します。
- ステップ 4 [Fabric Name] フィールドにファブリック名を入力します。
- ステップ 5 [Assign Controllers] を選択します。

ステップ6 **[Advanced Options]** で **[Compliance Configuration]** オプションを選択し、必要な業界認定コンプライアンスを選択します。

ステップ7 **[Create Fabric]** をクリックします。

既存のファブリックの業界認定へのコンプライアンスの有効化

始める前に

業界認定へのコンプライアンスは、専用ファブリックでのみ可能です。

手順

ステップ1 Cisco Catalyst SD-WAN ポータル にログインします。

ステップ2 **[Fabric]** をクリックして、ファブリックオーバーレイを見つけます。

ステップ3 **[Actions]** ドロップダウンリストで **[Compliance Mode]** を選択します。

ステップ4 **[Compliance]** パネルで、必要な業界認定を選択します。

ステップ5 **[Apply]** をクリックします。

認定コンプライアンスの表示

手順

ステップ1 <https://ssp.sdwan.cisco.com> を開いて Cisco Catalyst SD-WAN ポータル にアクセスします。

ステップ2 ログイン情報を使用して Cisco Catalyst SD-WAN ポータル にログインします。

ステップ3 目的のファブリックを選択し、**[View Details]** をクリックします。

ファブリックのアクティブなコンプライアンスは、**[Description]** ペインに一覧表示されます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。