



## エラーコードのリスト

この章では、C/C++ API で使用されるエラーコードのリストを紹介します。

- [エラーコードのリスト \(p.A-1\)](#)

### エラーコードのリスト

エラーコードは、実際にどのようなエラーが原因で **ReturnCode** (**ErrorCode** が格納されている) が戻されたのかを知るために役立ちます。

エラーコード列挙体は、**GeneralDefs.h** ヘッダーファイルに指定されています。次にエラーコードのリストとコードの説明を示します。

表 A-1 エラーコードのリスト

エラーコード	説明
ERROR_CODE_BAD_SUBSCRIBER_MAPPING	マッピングのフォーマット不良またはサブスクライバへのマッピングの不正割り当てです。
ERROR_CODE_DOMAIN_NOT_FOUND	操作で指定されたドメインは SM ドメインリポジトリに存在していません。
ERROR_CODE_ILLEGAL_ARGUMENT	メソッドに指定された引数の 1 つが無効です。
ERROR_CODE_ILLEGAL_SUBSCRIBER_NAME	指定されたサブスクライバ名が 40 文字を超えているか、または使用できない文字が含まれています。
ERROR_CODE_NOT_A_SUBSCRIBER_DOMAIN	操作で指定されたドメインは SM ドメインリポジトリに存在していますが、サブスクライバドメインではありません。
ERROR_CODE_NUMBER_FORMAT	その API に指定された VLAN マッピング文字列は 10 進数ではありません。
ERROR_CODE_SUBSCRIBER_DOES_NOT_EXIST	操作の実行対象であるサブスクライバは、SM データベース内に存在していません。
ERROR_CODE_SUBSCRIBER_DOMAIN_ASSOCIATION	サブスクライバは SM データベースに存在していますが、操作で指定されたドメインとは異なるドメインに関連付けられています。
ERROR_CODE_SUBSCRIBER_MAPPING_CONGESTION	操作でそのサブスクライバに指定されたマッピングは、すでにほかのサブスクライバに属しています。

表 A-1 エラーコードのリスト (続き)

エラーコード	説明
ERROR_CODE_SUSBScriBER_ALREADY_EXISTS	操作の実行対象となったサブスクライバは、すでに SM データベース内に存在しています。
ERROR_CODE_DATABASE_EXCEPTION	SM の内部エラー — 操作中にデータベースエラーが発生しました。
ERROR_CODE_ARRAY_ACCESS	SM の内部エラー
ERROR_CODE_ATTRIBUTE_NOT_FOUND	SM の内部エラー
ERROR_CODE_CLASS_CAST	SM の内部エラー
ERROR_CODE_CLASS_NOT_FOUND	SM の内部エラー
ERROR_CODE_CLIENT_INTERNAL_ERROR	内部エラー
ERROR_CODE_CLIENT_OUT_OF_THREADS	内部エラー
ERROR_CODE_ILLEGAL_STATE	SM の内部エラー
ERROR_CODE_OBJECT_NOT_FOUND	SM の内部エラー
ERROR_CODE_OPERATION_NOT_FOUND	SM の内部エラー
ERROR_CODE_OUT_OF_MEMORY	SM の内部エラー
ERROR_CODE_RUNTIME	SM の内部エラー
ERROR_CODE_NULL_POINTER	SM の内部エラー
ERROR_CODE_SE_ERROR	SM の内部エラー。SM はその SCE デバイスに対して操作を実行できませんでした。
ERROR_CODE_UNKNOWN	SM または API の内部エラー
ERROR_CODE_CLIENT_OPERATION_TIMEOUT	ブロッキング API 操作の結果が応答タイムアウト期限内に戻りませんでした。