



TS エージェント の管理

- [現在のユーザー セッションの終了](#) (1 ページ)
- [TS エージェント サービス コンポーネントのステータスの表示](#) (2 ページ)
- [TS エージェント プロセスの開始と停止](#) (2 ページ)
- [TS エージェント アクティビティ ログのサーバーでの表示](#) (2 ページ)
- [TS エージェント のアンインストール。](#) (3 ページ)

現在のユーザー セッションの終了

ネットワークからユーザーをログオフしてそのセッションを終了するには、次の手順を使用します。

手順

- ステップ 1** 管理者特権を持つユーザーとして TS エージェント サーバーにログインします。
- ステップ 2** [開始 (Start)] >> [すべてのプログラム (All Programs)] > [タスク マネージャ (Task Manager)] を開きます。
- ステップ 3** [詳細の表示 (More Details)] をクリックして、ウィンドウを展開します。
- ステップ 4** [ユーザー (Users)] タブをクリックします。
- ステップ 5** (任意) セッション終了の対象ユーザーに通知を行う場合、当該のユーザーセッションを右クリックし、[メッセージの送信 (Send message)] を選択します。
- ステップ 6** 当該のユーザー セッションを右クリックし、[サインオフ (Sign off)] を選択します。
- ステップ 7** [ユーザーのサインアウト (Sign out user)] をクリックし、アクションを確定します。
-

TS エージェント サービス コンポーネントのステータスの表示

[TSエージェント (TS Agent)] サービス コンポーネントが実行されていることを確認するには、次の手順を使用します。サービス コンポーネントの詳細については、[ターミナル サービス \(TS\) エージェントについて](#)を参照してください。

手順

- ステップ1 管理者特権を持つユーザーとしてサーバーにログインします。
- ステップ2 [開始 (Start)] > [ツール (Tools)] > [サービス (Services)] を開きます。
- ステップ3 CiscoTSAgent に移動し、[状態 (Status)] を表示します。
- ステップ4 (オプション) [TSエージェント (TS Agent)] サービス コンポーネントが停止している場合は、[TS エージェント プロセスの開始と停止 \(2 ページ\)](#) の説明に従って、[TSエージェント (TS Agent)] サービスを開始してください。

TS エージェント プロセスの開始と停止

[TSエージェント (TS Agent)] サービス コンポーネントを開始または停止するには、次の手順を使用します。

手順

- ステップ1 管理者特権を持つユーザーとしてサーバーにログインします。
- ステップ2 [開始 (Start)] > [管理ツール (Administrative Tools)] > [サービス (Services)] を開きます。
- ステップ3 CiscoTSAgent に移動し、右クリックして、コンテキストメニューを表示します。
- ステップ4 [開始 (Start)] または [停止 (Stop)] を選択し、[TSエージェント (TS Agent)] サービスを開始または停止します。

TS エージェント アクティビティ ログのサーバーでの表示

サポートから求められた場合、次の手順に従って、サービス コンポーネントのアクティビティ ログを表示します。

手順

[ツール (Tools)] > [イベント ビューア (Event Viewer)] > [アプリケーションおよびサービスのログ (Applications and Services Log)] > [ターミナル サービス エージェント ログ (Terminal Services Agent Log)] を開きます。

TS エージェントのアンインストール。

サーバーから [TS エージェント (TS Agent)] をアンインストールするには、次の手順を使用します。[TS エージェント (TS Agent)] をアンインストールすると、インターフェイス、サービス、およびドライバがサーバーから削除されます。[TS エージェント (TS Agent)] をアンインストールすると、FMC に報告されたアクティブなユーザー セッションも終了します。強力な暗号化への変更は、削除されません。

手順

-
- ステップ 1 管理者特権を持つユーザーとしてサーバーにログインします。
 - ステップ 2 [開始 (Start)] > [コントロール パネル (Control Panel)] を開きます。
 - ステップ 3 [すべてのコントロール パネル項目 (All Control Panel Items)] > [プログラムと機能 (Programs and Features)] をクリックします。
 - ステップ 4 [ターミナル サービス エージェント (Terminal Services Agent)] を右クリックし、[アンインストール (Uninstall)] を選択します。
-

■ TS エージェントのアンインストール。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。