



コンソール

コンソールは、上級ユーザーがデバイスのトラブルシューティング、メンテナンス、管理を行うための Admin TUI に搭載された強力なツールです。Admin UI を超えた機能があり、テキストコマンドを介して正確に制御できます。

- [コンソールを使用（1 ページ）](#)

コンソールを使用

コンソールを使用して、次の操作を実行できます。

- ping または traceroute コマンドによるネットワーク問題のトラブルシューティング。
- 高度な設定タスクの実行。
- サービスの手動再起動

手順

ステップ 1 [管理TUI（Administration TUI）] で、利用可能なオプションから **[コンソール（Console）]** を選択します。

図 1: コンソール

```

Cisco Secure Malware Analytics - Appliance Administration
Your Malware Analytics appliance can be managed at:
Admin URL / MAC: 
Application URL / MAC: 
Password: *** set by user ***

n) Network
   Configure the system's network interfaces
r) Support Mode
   Allow remote access by customer support
u) Updates
   Download and optionally install updates
s) Snapshots
   Generate and submit snapshots
a) Apply
   Apply configuration
c) Console
   CLI-based configuration access
e) Exit
   Exit the management tool
  
```

コンソールモードに入り、コマンドを受信できるようになります。

ステップ 2 コマンドを入力して、Enter キーを押して実行します。

図 2: コンソール : コマンド : 例

```

Welcome to the Malware Analytics Shell.
For help, type "help" then enter.
>> help
COMMANDS:
>>   configure -- Show/Get: View or modify configuration variables
>>       comms -- listening/open/all: Show open connections
>>   destroy-data -- Reset appliance to be a target for the restore process
>>   exit -- Exit shell.
>>   graphql -- Following content until the next empty line is treated as a GraphQL query to run
>>   halt -- Halt appliance
>>   help -- List available commands, or 'help COMMAND' for details.
>>   netconfig -- Update configured network settings
>>   netconfig-apply -- Modify active network configuration to match saved settings
>>   netinfo -- routes/firewall/addresses/stats: Show network configuration and status
>>   opadmin -- import/check: Sync from, or validate, new configuration format
>>   passwd -- Change password for this account
>>   ping -- ping [-c count] [-I interface] host: ping a remote host
>>   poweroff -- Power off appliance
>>   reboot -- Reboot appliance
>>   reconfigure -- all/network: Nondestructively rerun configuration in single-user mode, with or without preceding reinstall
>>   service -- {status|start|stop|restart} {svc-name}: Toggle appliance services
>>   support-mode -- status/start/stop: Toggle support mode
>>   traceroute -- Determine the path used to a network location
>>   version -- Shows appliance version
>> exit_
  
```

例 :

表 1: コマンドの例

コマンド	説明	例
help	使用できるすべてのコマンドをリストします	help
ping	ネットワーク接続をテストします	Ping 8.8.8.8
traceroute	特定の接続先へのパケットのルートを追跡します	traceroute google.com

コマンド	説明	例
exit	コンソールを終了します	exit

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。