



CHAPTER 19

Cisco Unity Connection 9.x のパスワード、PIN、サインイン、およびロックアウトポリシーの指定

設定に応じて、次の該当する項を参照してください。

- 「Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) のみ」 (P.19-1)
- 「Cisco Unity Connection 9.x のみ」 (P.19-2)

Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) のみ

Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) では、Cisco Unified Communications Manager Administration を使用して、電話アクセスと Web ツール アクセスに対するパスワード、PIN、およびアカウント ロックアウトの各ポリシーを指定し、Cisco Unity Connection ボイス メッセージにアクセスするすべてのユーザの Web ツール アクセスに対する、サインイン ポリシーを指定します。

これらのポリシーは、Cisco Unified CM Administration の [ユーザ管理 (User Management)] > [クレデンシャル (Credential)] ページで指定します。詳細および関連するトピックについては、オンライン ヘルプまたは『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください (Cisco Unified Communications Manager の管理に関するドキュメントは、http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/prod_maintenance_guides_list.html から入手可能です)。

パスワード、PIN、サインイン、およびロックアウトの各ポリシーは、Cisco Unity Connection Administration では設定できませんが、Connection ユーザのパスワードまたは PIN は、各ユーザのアカウント ページで変更できます。『User Moves, Adds, and Changes Guide for Cisco Unity Connection』(Release 9.x) の「Setting Up Features and Functionality That Are Controlled by User Account Settings in Cisco Unity Connection 9.x」の章にある「Passwords and PINs in Cisco Unity Connection 9.x」の項を参照してください。このドキュメントは、http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/user_mac/guide/9xcucmacx.html から入手可能です。また、ユーザは Connection Messaging Assistant で自分のパスワードおよび PIN を変更することもできます。

Cisco Unity Connection 9.x のみ

Cisco Unity Connection では、認証規則を使用して、電話アクセスと Web ツール アクセスに対するパスワード、PIN、およびアカウント ロックアウトの各ポリシーを決定し、Cisco Unity Connection ボイス メッセージにアクセスするすべてのユーザの Web ツール アクセスに対する、サインイン ポリシーを指定します。

次の項を参照してください。

- 「[認証規則を使用した、パスワード、PIN、サインイン、およびロックアウト ポリシーの指定 \(Cisco Unity Connection のみ\)](#)」 (P.19-2)
- 「[認証規則の作成と修正、およびユーザへのルールの割り当て \(Cisco Unity Connection のみ\)](#)」 (P.19-2)

認証規則を使用した、パスワード、PIN、サインイン、およびロックアウト ポリシーの指定 (Cisco Unity Connection のみ)

Cisco Unity Connection では、認証規則によって、すべてのユーザ アカウントのユーザ パスワード、PIN、およびアカウント ロックアウトが管理されます。認証規則を使用すると、電話による Connection へのユーザ アクセスと、Cisco Unity Connection Administration および Cisco Personal Communications Assistant (PCA) へのユーザ アクセスのセキュリティが保護されます。

認証規則では、たとえば次の項目を決定します。

- サインイン失敗の許容回数。この数を超えると、アカウントがロックされます。
- ロックされたアカウントがリセットされるまでの期間 (分単位)。
- ロックされたアカウントのロック解除を、管理者による手動操作にするかどうか。
- 許容される最短のパスワードおよび PIN の長さ。
- パスワードまたは PIN の有効日数。

認証規則の作成と修正、およびユーザへのルールの割り当て (Cisco Unity Connection のみ)

認証規則は、Cisco Unity Connection Administration の [システム設定 (System Settings)] > [認証規則 (Authentication Rules)] ページで指定します。Connection には、次に示す定義済みの認証規則が用意されています。

推奨ボイスメール認証規則	デフォルトでは、電話による Connection へのユーザ アクセスを設定した、各ユーザ アカウントおよびユーザ テンプレートの [パスワードの設定 (Password Settings)] ページにあるボイスメールの PIN に対して、Connection がこのルールを適用します。
推奨 Web アプリケーション認証規則	デフォルトでは、Cisco Unity Connection Administration または Cisco Personal Communications Assistant へのユーザ アクセスを設定した、各ユーザ アカウントおよびユーザ テンプレートの [パスワードの設定 (Password Settings)] ページにある Web アプリケーションのパスワードに対して、Connection がこのルールを適用します。

これらのデフォルト設定は変更でき、追加の認証規則をいくつでも作成できます。

ユーザ アカウントおよびテンプレートに対して、Connection へのユーザ アクセスを制御するための認証規則を指定してください。ユーザ アカウントまたはテンプレートに対する認証規則の指定については、『*User Moves, Adds, and Changes Guide for Cisco Unity Connection*』(Release 9.x) の「[Setting Up Features and Functionality That Are Controlled by User Account Settings in Cisco Unity Connection 9.x](#)」の章にある「Passwords and PINs in Cisco Unity Connection 9.x」の項を参照してください。このドキュメントは、http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/user_mac/guide/9xcucmacx.html から入手可能です。

■ Cisco Unity Connection 9.x のみ