



## CHAPTER 2

# 互換性マトリクス、ソフトウェア要件、およびライセンス要件

このマニュアルでは、Cisco Unity Connection SRSV および Cisco Unified SRST が SIP トランクまたは SCCP を介して統合される場合にサポートされるバージョンの組み合わせを示します。また、Cisco Unity Connection SRSV のソフトウェア要件およびライセンス要件も記載されています。次のような構成になっています。

- 「Cisco Unity Connection SRSV および Cisco Unified SRST のサポートされているバージョンの組み合わせ」 (P.2-1)
- 「ソフトウェア要件：管理者ワークステーション (Cisco Unity Connection SRSV)」 (P.2-2)
- 「Cisco Unity Connection SRSV のライセンス要件」 (P.2-2)

## Cisco Unity Connection SRSV および Cisco Unified SRST のサポートされているバージョンの組み合わせ

表 1 Cisco Unity Connection SRSV および Cisco Unified SRST のサポートされているバージョンの組み合わせ

Cisco Unity Connection SRSV	Cisco Unified SRST/CME-SRST	Cisco Unified E-SRST
9.1(1)	8.6 以降	8.6 以降

# ソフトウェア要件：管理者ワークステーション (Cisco Unity Connection SRSV)

表 2 Cisco Unity Connection SRSV の管理者ワークステーションでサポートされているオペレーティング システムとブラウザ

管理者ワークステーション上のオペレーティング システム	管理者ワークステーション上のブラウザ
Microsoft Windows Vista (32 ビットおよび 64 ビット)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Internet Explorer 7.0、8.0 および 9.0 (32 ビット)</li> <li>• Mozilla Firefox 3.6、10</li> </ul>
Microsoft Windows XP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Internet Explorer 7.0 および 8.0</li> <li>• Mozilla Firefox 3.6、10</li> </ul>
Mac OS X 10.4 以降	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mozilla Firefox 3.6、10</li> <li>• Safari 5.1</li> </ul>
Red Hat Enterprise Linux	Mozilla Firefox 3.6、10
Microsoft Windows 7 (32 ビットおよび 64 ビット)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Internet Explorer 7.0、8.0 および 9.0</li> <li>• Mozilla Firefox 3.6、10</li> </ul>

## Cisco Unity Connection SRSV のライセンス要件

Connection SRSV は、中央の Connection の Enterprise License Manager (ELM) サーバに SRSV 固有のライセンスをインストールする必要があるライセンス済み機能です。ELM サーバでのライセンスのインストールの詳細については、

[http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\\_ip\\_comm/cucm/elmuserguide/9\\_0\\_1/CUCM\\_BK\\_E596FD72\\_00\\_enterprise-license-manager-user-90.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/elmuserguide/9_0_1/CUCM_BK_E596FD72_00_enterprise-license-manager-user-90.html) から入手可能な『ELM User Guide』を参照してください。

Connection ユーザおよび Connection SRSV 機能のためにインストールされているライセンスの数は、Cisco Unity Connection の管理の [ライセンス (License)] ページの [CUC\_EnhancedMessaging] タグの下に反映されています。中央の Connection にインストールされているライセンスの詳細については、『*System Administration Guide for Cisco Unity Connection*』Release 9.x の「[Managing Licenses in Cisco Unity Connection 9.x](#)」の章を参照してください。このドキュメントは、

[http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\\_ip\\_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsagx.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsagx.html) から入手可能です。

中央の Connection ライセンスのステータスが [準拠 (Compliance)] または [違反 (Violation)] の場合、Connection SRSV に関連するすべての機能 (ユーザ プロビジョニングおよびボイスメールのアップロード) は通常のシナリオで期待どおりに機能します。ただし、中央の Connection サーバのライセンス ステータスが [期限切れ (Expire)] の場合、中央の Connection からブランチへのユーザの同期は停止します。ただし、ボイスメールおよび自動アテンダント機能は、そのままブランチで動作します。