



Web Conferencing ソフトウェア または SQL Server ソフトウェアの アンインストール

この付録は、次の項で構成されています。

- [Web Conferencing ソフトウェアのアンインストール \(P.A-1\)](#)
- [SQL Server ソフトウェアのアンインストールと MPWEB SQL データベース ファイルの削除 \(P.A-2\)](#)

Web Conferencing ソフトウェアのアンインストール

Web Conferencing ソフトウェアをアンインストールする

- ステップ 1** Windows の [Start] メニューで、[Settings] > [Control Panel] > [Add/Remove Programs] を選択します。
 - ステップ 2** [Add/Remove Programs] ウィンドウで、[Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing] をクリックします。
 - ステップ 3** [Change/Remove] をクリックします。
 - ステップ 4** Web Conferencing とそのすべてのコンポーネントを完全に削除するというプロンプトが表示されたら、[Yes] をクリックします。
 - ステップ 5** Windows エクスプローラで、変換された音声ファイルの格納場所（たとえば、drive:\wma_files）を手動で削除します。
-

SQL Server ソフトウェアのアンインストールと MPWEB SQL データベース ファイルの削除

今後 SQL Server を他のアプリケーションで使用しない場合は、手動でアンインストールできます。

制約事項

SQL Server をアンインストールしても、MPWEB SQL データベース ファイルは削除されません。Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing に関連したデータベース ファイルをすべて完全に削除するには、ファイルを手動で探して削除する必要があります。

SQL Server ソフトウェアを削除する

- ステップ 1** Windows の [Start] メニューで、[Settings] > [Control Panel] > [Administrative Tools] > [Services] を選択します。
 - ステップ 2** Microsoft SQL Server サービスを停止します。
 - ステップ 3** [Start] メニューで、[Settings] > [Control Panel] > [Add/Remove Programs] を選択し、次に [Microsoft SQL Server] を選択します。
 - ステップ 4** [Remove] をクリックします。
 - ステップ 5** サーバを再起動します。
-