



## Map Service の設定

この章では、**Map Service** で使用できる機能について説明します。

- [Map Service の設定 \(1 ページ\)](#)

## Map Service の設定

Cisco Spaces の **Map Service** を使用して、異なるサイトにある同じ名前の複数のキャンパスを Catalyst Center から Cisco Spaces **ロケーション階層** にインポートまたは同期します。Catalyst Center 内のサイト間でキャンパスを移動し、これらの変更を Cisco Spaces **ロケーション階層** にシームレスにインポートして同期できます。

Cisco Spaces の **Map Service** には、インポートされたマップデータと **ロケーション階層** の同期を維持するための次の機能が含まれています。

- Cisco Prime Infrastructure または Catalyst Center からエクスポートされ、[マップサービス (Map Service)] を使用して Cisco Spaces にインポートされたマップは、[ロケーション階層 (Location Hierarchy)] に自動的に表示されます。
- さまざまなソース、Catalyst Center、Cisco Prime Infrastructure、または Cisco Meraki からマップをインポートまたは同期する場合、サポートが拡張され、ネットワーク階層が単一のビジネス指向の階層に正規化および統合されます。
- [Location Hierarchy] からロケーションを削除すると、[Map Service] から削除されます。
- [マップサービス (Map Service)] UI からゾーンのロケーションを削除すると、同じものが [ロケーション階層 (Location Hierarchy)] から削除されます。
- AP インポート制限は、Cisco Spaces アカウントの AP ライセンス制限に基づいて導入されています。



- (注)
- マップを操作するときは、Google Chrome ブラウザを使用することをお勧めします。マップの操作は、Google Chrome で最もよくサポートされています。他のブラウザでのマップアクションは制限されています。
  - ロケーションにマップがある場合は、マップベースのロケーション階層を作成します。ただし、[WLC Direct]>[AP prefix]、[CMX On-Prem Auto-Sync]、または [CMX Manual Upload] を使用してロケーション階層をすでに作成しており、重複する AP を含むマップをインポートしている場合、AP はマップベースの階層に移動されます。
  - [Map Service] からロケーションを削除すると、対応するアクセスポイントのみが [Location Hierarchy] から削除されます。

**Cisco Prime InfrastructureからCatalyst Centerへのマップ階層移行のサポート**：Cisco Spaces ロケーション階層は、Cisco Prime InfrastructureからCatalyst Centerへのネストされたサイトの移行データのインポートをサポートします。

**Cisco DNA Center のネストされたサイト階層のサポート**：新しいサイトをCatalyst CenterからCisco Spacesの既存のサイト階層の上にインポートまたは同期できます。

**計画されたアクセスポイント (AP) インポートのサポート**：計画された AP を Map Service にインポートできます。

#### マップのアップロード

[マップのアップロード (Maps Upload) ] をクリックして、Cisco Prime Infrastructure または Catalyst Centerからマップをアップロードします。[マップのアップロード (Maps Upload) ] ポップアップウィンドウで、必須アクションを選択し、[ファイルの選択 (Select File) ] をクリックして、送信元からダウンロードしたマップをアップロードします。



- (注) [アップロード履歴 (Upload History) ] をクリックして、マップのアップロード履歴の詳細を表示します。

#### Cisco Catalyst Wireless 9164I Wi-Fi 6E シリーズ アクセスポイント (AP) サポート

Cisco Catalyst Wireless 9164I Wi-Fi 6E シリーズ AP サポートが [Map Service] に追加されました。

**Map Service** を使用して、Cisco Catalyst Wireless 9164I Wi-Fi 6E シリーズ AP を Cisco Spaces にインポートできるようになりました。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。