

# Tidal Enterprise Scheduler:Windows 에이전트용 agent.ini 파일

## 목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[구성](#)

[관련 정보](#)

## 소개

이 문서에서는 Windows 에이전트 agent.ini 파일에 대한 구성 정보를 제공합니다.

## [사전 요구 사항](#)

### [요구 사항](#)

Windows 에이전트가 설치 및 작동해야 하며 Agent\Bin 디렉터리에서 파일을 편집하고 만들 수 있는 권한이 있어야 합니다.

### [사용되는 구성 요소](#)

이 문서의 정보는 Tidal Windows 에이전트를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

### [표기 규칙](#)

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오](#).

## [구성](#)

일반적으로 Windows 에이전트의 시작 매개 변수는 Windows 서비스 관리자의 Windows 에이전트 경로 줄에 입력됩니다.이러한 매개 변수는 Windows Agent Bin 디렉터리에 있는 agent.ini 파일에 직접 추가할 수 있습니다(예: C:\Program Files (x86)\TIDAL\Agent\Bin).

agent.ini 파일을 만들거나 업데이트하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. Windows 에이전트를 실행하는 시스템에 에이전트 소유자로 로그인합니다.
2. 구성 파일을 포함하는 Agent\Bin 디렉토리로 이동합니다.예: \Program Files (x86)\TIDAL\Agent\Bin.
3. 있는 경우 기존 agent.ini 파일을 백업합니다.
4. 텍스트 편집기(예: 메모장)에서 agent.ini 파일을 엽니다.
5. 적어도 파일에는 다음 두 행이 포함되어야 합니다.

```
[config]
```

```
[AgentName]
```

여기서 *AgentName*은 생성 중인 에이전트의 이름입니다.

6. [AgentName]의 새 줄에 시작 매개 변수 .예를 들어 디버그를 활성화하려면 다음 매개변수를 추가합니다.

```
Verbosity=Tidaldebug
```

```
Debug=Yes
```

**참고:** 매개변수를 추가하려면 이 단계를 반복합니다.

## 관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)