

LC(License Central)에서 디바이스에서 라이선스를 릴리스하려면 어떻게 해야 하나요?

소개

이 문서에서는 LC(License Central)에 있는 디바이스에서 라이선스를 릴리스하는 방법을 설명하여 나중에 사용하기 위해 사용자 계정으로 반환하고 재할당할 수 있도록 합니다.

비디오

이 콘텐츠의 목적은 교육적 및/또는 정보적 사용을 위해 정보를 공유하는 것입니다. 비디오 시청 또는 아래의 콘텐츠를 읽기를 선택할 수 있습니다. 둘 다 동일한 자료를 제공하므로 원하는 형식으로 자유롭게 참여하십시오.

사전 요구 사항

시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- 활성 Cisco.com 계정
- 디바이스에 대한 액세스
- License Central에 액세스하는 사용자에게는 다음 중 하나 이상이 있어야 합니다.
 - Smart Account 사용자/관리자
 - 가상 어카운트 사용자/관리자

단계

1단계: [Cisco Software Central](#)로 [이동하여](#) Cisco.com 자격 증명으로 로그인합니다.

2단계: Cisco License Central 섹션 아래에서 Access Cisco License Central(Cisco License Central 액세스)을 클릭합니다.

3단계: Smart Account를 입력하거나 검색 기능을 사용하여 Smart Account를 찾습니다.


4단계: 왼쪽 메뉴 모음으로 이동하여 "Devices(디바이스)" 탭을 클릭하고 Devices(디바이스) 아래에서 "Device Inventory(디바이스 인벤토리)"를 선택합니다.

5단계: Filters(필터)를 클릭한 다음 License connection status(라이선스 연결 상태)를 클릭하고 Select Current(현재 선택)를 클릭할 수 있습니다. 라이선스를 릴리스할 수 있는 디바이스만 필터링합니다.

6단계: 목록에서 디바이스를 선택하거나 라이선스를 릴리스할 디바이스 식별자 또는 디바이스 이름을 사용하여 디바이스를 검색한 다음 디바이스 이름 왼쪽에 있는 상자를 클릭합니다.

7단계: 맨 오른쪽 열에서 3개의 점을 클릭하여 드롭다운을 가져옵니다.

8단계: 드롭다운 메뉴에서 'Release License'를 선택합니다.



참고: 기존 라이선스가 있는 디바이스, 라이선스가 없는 디바이스 및 컨트롤러에서 관리되는 디바이스는 릴리스 라이선스에서 제외되므로 옵션이 비활성화됩니다.

9A단계: 선택한 디바이스에 예약된 라이선스가 있는 경우 Reservation Release Code(예약 릴리스 코드)를 입력할 수 있는 팝업 창이 표시됩니다. 코드를 입력하고 "Release Reserved Licenses(예약된 라이선스 릴리스)"를 클릭하여 계속 진행하거나

9B단계: 확인 메시지가 표시됩니다. Release License를 클릭하십시오.

단계 결과: License Released Confirmation 팝업이 화면에 표시됩니다.

문제 해결

이 문서에 설명된 프로세스 중에 문제가 발생하면 [SCM\(Support Case Manager\)](#)에서 [케이스를 여십시오](#).

이 문서의 내용에 대한 피드백은 [여기](#)에 [제출하십시오](#).

외부 고객/파트너 전용: 이 지침은 고객/파트너가 문제 해결을 위해 다음 작업을 직접 수행할 수 있도록 돕기 위해 제공됩니다. 지침에 따라 고객/파트너에게 문제가 발생할 경우, 해당 고객/파트너가 라이선스 지원(<https://www.cisco.com/go/scm>)으로 케이스를 열어 문제를 [해결](#)하도록 하십시오.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.