

# Cisco License Central(CLC)에서 SLR(Specific License Reservation)에 대한 공장 사전 설치를 활성화하려면 어떻게 해야 합니까?

## 소개

이 문서에서는 Cisco License Central(CLC)의 특정 라이선스 예약(SLR)에 대해 공장 출하 시 사전 설치 기능을 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

## 비디오

이 콘텐츠의 목적은 교육적 및/또는 정보적 사용을 위해 정보를 공유하는 것입니다. 비디오 시청 또는 아래의 콘텐츠를 읽기를 선택할 수 있습니다. 둘 다 동일한 자료를 제공하므로 원하는 형식으로 자유롭게 참여하십시오.

## 사전 요구 사항

시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- 활성 Cisco.com 계정
- SLR 전제 조건:
  1. SA VA에 주문을 할당해야 합니다.
  2. 제품 OS 버전이 SLR 사전 설치를 지원해야 합니다.
- 아래 링크를 사용하여 제품이 SLR 사전 설치를 지원하는지 확인하십시오.  
[https://software.cisco.com/software/smart-licensing/assets/ProductDetails/External\\_Page\\_Products.htm?bust=09122022](https://software.cisco.com/software/smart-licensing/assets/ProductDetails/External_Page_Products.htm?bust=09122022)
- Cisco License Central에 액세스하는 사용자에게는 다음 중 하나 이상이 있어야 합니다.
  - Smart Account 뷰어/사용자/관리자
  - 가상 어카운트 뷰어/사용자/관리자

## 단계

1단계: [Cisco Software Central](#)로 [이동하여](#) Cisco.com 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.

2단계: Cisco License Central 섹션에서 Access Cisco License Central(Cisco License Central 액세스)을 클릭합니다.

3단계: Smart Account 이름을 입력하거나 검색 기능을 사용하여 적절한 어카운트를 찾아 선택합니다.

4단계: 왼쪽 탐색 메뉴에서 Account Management(계정 관리) 탭을 선택한 다음 Settings(설정) 메뉴에서 License Settings(라이선스 설정)를 선택합니다.

5단계: 예약된 라이선스의 공장 사전 설치 사용 확인란을 선택합니다.

6단계: 표시되는 드롭다운 메뉴에서 이 정책에 적용할 특정 가상 어카운트를 선택합니다.

7단계: 적용을 클릭합니다.

8단계: 변경 사유를 제공하면 팝업이 나타납니다. 이유를 제시하십시오.

9단계: Apply Changes(변경 사항 적용)를 클릭합니다.

10단계: 활성 케이스 번호 입력; 팝업이 나타납니다. 기존 케이스가 있는 경우 케이스 번호를 입력하고 Proceed(진행)를 클릭하거나 Proceed Without(없이 진행)를 클릭합니다.

단계 결과: 선택한 가상 어카운트에 대해 예약된 라이선스의 공장 사전 설치가 활성화됩니다.

## 문제 해결

외부 고객/파트너 전용: 다음 지침에 따라 문제를 해결하십시오. 추가 지원이 필요한 경우 [Cisco Support Case Manager](#)를 통해 라이선스 지원 요청을 [시작하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.