

# Cisco CLP(License On-Prem) 구축에서 토큰을 생성하려면 어떻게 해야 하나요?

## 소개

이 문서에서는 Cisco CLP(License On-Prem) 포털 내에서 등록 토큰을 생성하고 관리하는 단계별 가이드를 제공합니다.

## 사전 요구 사항

시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- Cisco Smart Account.
- 관련 Smart 또는 Virtual Account에 대한 액세스 권한이 있는 유효한 Cisco.com(CCO) 사용자 ID 및 비밀번호입니다.
- Cisco CLP(License On-Prem) 포털 액세스

## 단계

### 토큰 생성

1단계: Cisco CLP(License On-Prem) 포털 액세스 위치:  
[https://<IP\\_Address>:8443/admin/#/mainview](https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview).

2단계: 왼쪽 메뉴에서 Licensing Workspace로 이동합니다.

3단계: 온프레미스 어카운트 탭에서 적절한 온프레미스 어카운트를 선택합니다.

4단계: 어카운트를 선택하면 왼쪽 메뉴에 추가 탭이 표시됩니다. Devices(디바이스) 탭으로 이동하여 Configure Device and Token Management(디바이스 및 토큰 관리 구성)를 선택합니다.

5단계: 다음을 포함하여 선택한 온프레미스 어카운트와 연결된 모든 토큰의 포괄적 보기를 제공하는 디바이스 및 토큰 관리 구성 페이지로 이동합니다.

- 토큰 이름
- 상태
- 만료 날짜
- 남은 사용
- 설명
- 로컬 가상 어카운트
- 작성자
- 내보내기 제어 기능

6단계: 오른쪽 상단에서 Generate token(토큰 생성)을 클릭합니다.

7단계: Token generation disclaimer(토큰 생성 고지 사항)를 검토하고 Next(다음)를 클릭합니다.

8단계: Add token details(토큰 추가 세부사항) 페이지:

- 드롭다운 목록에서 Local Virtual Account(로컬 가상 어카운트)를 선택합니다.
- 만료 매개 변수를 정의합니다. Token expires after (days)(토큰이 (days)(일)과 Token expires after (uses)(토큰이 (uses)(사용))입니다.
- 다음을 클릭합니다.



참고: 여러 가상 어카운트를 선택하여 토큰을 대량으로 생성할 수 있습니다.

---

9단계: Review/Edit Token Details(토큰 세부 정보 검토/수정) 페이지에서 제공한 모든 정보를 검토합니다. 토큰 생성 프로세스를 삭제하거나 이전 단계에서 입력한 세부 정보를 편집한 다음 Generate Token을 클릭할 수 있습니다.

단계 결과: 확인 메시지가 표시됩니다.



참고: Copy(복사) 버튼을 사용하여 토큰을 복사하거나 행의 Download(다운로드) 아이콘을 사용하여 다운로드할 수 있습니다.

---

토큰 관리

## 토큰 복사

1단계: Licensing Workspace(라이선싱 작업 공간)로 이동하고 On-Prem Account(온프레미스 계정)를 선택합니다. > Devices(디바이스) > Configure Device and Token Management(디바이스 및 토큰 관리 구성)를 선택합니다.

2단계: 검색 또는 필터 옵션을 사용하여 원하는 토큰을 찾습니다.

3단계: 동일한 행에서 3점 아이콘을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 토큰 이름 복사를 선택합니다.

단계 결과: 토큰이 복사됩니다.

## 토큰 내보내기

1단계: Licensing Workspace(라이선싱 작업 공간)로 이동하고 On-Prem Account(온프레미스 계정)를 선택합니다. > Devices(디바이스) > Configure Device and Token Management(디바이스 및 토큰 관리 구성)를 선택합니다.

2단계: 검색 또는 필터 옵션을 사용하여 내보낼 토큰을 찾습니다.

3단계: 행에서 3점 아이콘을 클릭하고 Export(내보내기)를 선택합니다.

단계 결과: 토큰을 로컬 드라이브로 내보냅니다.



참고: 여러 토큰을 내보내려면 원하는 토큰 옆에 있는 확인란을 선택하고 Export Selected를 클릭합니다.

---

## 토큰 해지

1단계: Licensing Workspace(라이선싱 작업 공간)로 이동하고 On-Prem Account(온프레미스 계정)를 선택합니다. > Devices(디바이스) > Configure Device and Token Management(디바이스 및 토큰 관리 구성)를 선택합니다.

2단계: 검색 또는 필터 옵션을 사용하여 취소할 토큰을 찾습니다.

3단계: 3점 아이콘을 클릭하고 Revoke(취소)를 선택합니다.

4단계: 팝업 창에서 Revoke tokens(토큰 취소)를 클릭하여 작업을 확인합니다.

단계 결과: 토큰이 해지됩니다.

---



참고: 여러 토큰을 취소하려면 해당 확인란을 통해 토큰을 선택하고 More Action(추가 작업) 메뉴를 사용하여 Revoke(취소)를 선택합니다.

---

## 토큰 삭제

1단계: Licensing Workspace(라이선싱 작업 공간)로 이동하고 On-Prem Account(온프레미스 계정)를 선택합니다. > Devices(디바이스) > Configure Device and Token Management(디바이스 및 토큰 관리 구성)를 선택합니다.

2단계: Revoked 또는 Expired 토큰만 표시하려면 Filters를 사용합니다.

3단계: 삭제할 단일 또는 여러 토큰을 선택합니다.

4단계: More Action(추가 작업)을 클릭하고 Delete(삭제)를 선택합니다.

단계 결과: 토큰이 삭제됩니다.

---



참고: 폐기되거나 만료된 토큰만 삭제할 수 있습니다.

---

## 문제 해결

외부 고객/파트너 전용: 다음 지침에 따라 문제를 해결하십시오. 추가 지원이 필요한 경우 [Cisco Support Case Manager](#)를 통해 라이선스 지원 요청을 [시작하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.