

Cisco CLP(License On-Prem) 구축에서 SMTP를 사용하여 이메일 알림을 활성화하려면 어떻게 해야 합니까?

소개

이 문서에서는 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)를 사용하여 이메일 알림을 구성하는 단계별 가이드를 제공합니다. 이 기능을 활성화하면 디바이스 상태, 라이선스 사용 및 동기화 활동과 관련된 자동화된 요약을 받을 수 있습니다.

사전 요구 사항

시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- Cisco Smart Account
- Smart Account 또는 Virtual Account에 액세스할 수 있는 유효한 CCO 사용자 ID 및 비밀번호입니다.
- Cisco CLP(License On-Prem)에 대한 관리자 액세스
- SMTP 서버 세부 정보(필요한 경우 서버 IP, 포트 및 인증 자격 증명)

단계

SMTP 서버 설정 구성

1단계: Cisco CLP(License On-Prem) 포털 액세스 위치:
https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview.

2단계: 왼쪽 메뉴에서 Admin Workspace로 이동합니다.

3단계: Settings(설정) 탭을 선택한 다음 페이지 상단의 Email(이메일) 탭을 클릭합니다.

4단계: Email notifications(이메일 알림) 섹션에서 다음 세부 정보를 제공합니다.

- SMTP 서버: 메일 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름.
- SMTP 포트: 메일 서버에서 사용하는 포트 번호입니다.
- 다음에서 전자 메일 보내기: 발신자로 표시될 이메일 주소입니다.
- 인증 필요: SMTP 서버에 자격 증명이 필요하고 필요한 세부 정보를 제공하는 경우 이 확인란을 선택합니다.

5단계: SMTP 컨피그레이션을 저장하려면 Apply를 클릭합니다.

온프레미스 계정에 대한 이메일 알림 활성화

1단계: Cisco CLP(License On-Prem) 포털 액세스 위치:
https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview.

2단계: 왼쪽 메뉴에서 Licensing Workspace로 이동합니다.

3단계: 온프레미스 어카운트 탭에서 적절한 온프레미스 어카운트를 선택합니다.

4단계: 어카운트를 선택하면 왼쪽 메뉴에 추가 탭이 표시됩니다. 온프레미스 어카운트 관리 탭으로 이동합니다

5단계: Settings(설정)에서 Email Notification Settings(이메일 알림 설정)를 선택합니다.

6단계: Email Notification Settings(이메일 알림 설정) 페이지에서 Receive Summary emails(요약 이메일 수신) 확인란을 선택합니다.

7단계: 이 알림을 수신해야 하는 수신자를 포함하려면+추가 이메일 주소 추가를 클릭합니다.

8단계: 요약 보고서를 받을 로컬 가상 어카운트를 드롭다운 메뉴에서 선택합니다.

9단계: 알림 빈도를 Daily(매일), Weekly(매주) 또는 Monthly(매월)로 설정합니다.

10단계: 요약 이메일에 포함할 특정 알림 범주 선택:

- 라이선스 알림
- 디바이스 알림
- 동기화 알림

11단계: Apply(적용)를 클릭하여 설정을 마무리합니다.

문제 해결

외부 고객/파트너 전용: 다음 지침에 따라 문제를 해결하십시오. 추가 지원이 필요한 경우 [Cisco Support Case Manager](#)를 통해 라이선스 지원 요청을 [시작하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.